

Version 6.1
Abril 2021
702P08594

Xerox® FreeFlow® Core

Guía de instalación

© 2021 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox®, Xerox con la marca figurativa® y FreeFlow® son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

Este software incluye software desarrollado por Adobe Systems Incorporated.

Adobe, el logotipo de Adobe, el logotipo de Adobe PDF, PDF Converter SDK, Adobe Acrobat Pro DC, Adobe Reader DC y PDF Library son marcas comerciales o marcas registradas de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y/o en otros países.

El navegador Google Chrome™ es una marca comercial de Google LLC.

Microsoft®, Windows®, Edge®, Microsoft Language Pack, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 2016, Microsoft SQL Server e Internet Explorer® son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en EE. UU. y/o en otros países.

Apple®, Macintosh®, Mac®, Mac OS® y Safari® son marcas comerciales o marcas registradas de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países.

Mozilla Firefox es una marca comercial de Mozilla Foundation en EE. UU. y otros países.

BR14625

Tabla de contenido

1	Requisitos previos.....	5
	Requisitos de software del servidor	6
2	Instalación del software de Xerox® FreeFlow® Core.....	7
	Licencia de FreeFlow® Core	8
	Licencia de prueba	8
	Licencia de producción	8
	Licencia de copia de seguridad opcional.....	8
	Preparación para la instalación del sistema	9
	Instalación del software de Xerox® FreeFlow® Core	10
	Actualizaciones de la licencia	13
3	Procedimientos de instalación opcionales.....	15
	Configuración de carpetas compartidas de Windows o conversión de Microsoft Office.....	16
	Adición de credenciales de carpetas compartidas a la cuenta de Windows	16
	Adición de credenciales a una cuenta de Windows	16
4	Procedimientos posteriores a la instalación	17
	Crear una cuenta de administrador	18
	Flujos de trabajo de Easy Start	19
	Protección antivirus y firewall de Windows	20
5	Actualizaciones.....	21
A	Permisos de base de datos para usuarios locales de Windows y de Active Directory.....	23
	Permisos de base de datos SQL necesarios para la cuenta de servicio de FreeFlow Core	24
	Creación de un inicio de sesión SQL para un usuario y asignar permisos.....	25
	Asignación de permisos a usuarios con inicios de sesión SQL existentes	26
	Asignación de usuarios al rol db_owner para la base de datos de FreeFlow Core	27

Tabla de contenido

Requisitos previos

Este capítulo incluye:

- [Requisitos de software del servidor](#) 6

Requisitos de software del servidor

Para conocer los requisitos del servidor, consulte las *Notas de la versión de Xerox® FreeFlow® Core*. Para obtener el documento, acceda a la página web de FreeFlow® Core en <https://xerox.com/automate>. En la sección Resources (Recursos), haga clic en **System Requirements** (Requisitos del sistema) y haga clic en el enlace de notas de la versión.

Instalación del software de Xerox® FreeFlow® Core

Este capítulo incluye:

- Licencia de FreeFlow® Core..... 8
- Preparación para la instalación del sistema..... 9
- Instalación del software de Xerox® FreeFlow® Core 10
- Actualizaciones de la licencia..... 13

Licencia de FreeFlow® Core

Licencia de prueba

Puede instalar Xerox® FreeFlow® Core en modo de prueba, sin ninguna licencia. La versión de prueba contiene todos los módulos opcionales, incluida la conectividad para hasta dos destinos de salida, y está plenamente operativa durante 45 días.

Licencia de producción

El kit de activación de licencias de software de Xerox® FreeFlow® Core entregado con su pedido contiene la clave de activación y el número de serie del producto. Según la configuración de su producto, recibirá uno o varios kits de activación con una clave de activación para cada módulo.


- La primera vez que adquiera una licencia, deberá introducir las claves de activación para toda la configuración de software. Por ejemplo, si su configuración de software incluye el software de Base y el módulo de Prerensa avanzada, deberá utilizar cada clave de forma individual.
- Si obtiene el archivo de licencia mediante el Portal de activación de software de Xerox (SWAP), use todas las claves antes de descargar el archivo de licencia.
- Si se obtiene la licencia a través de Internet, consulte [Actualizaciones de la licencia](#) en esta guía.

Puede obtener la licencia de Xerox® FreeFlow® Core durante la instalación a través de Internet. Si el servidor de Xerox® FreeFlow® Core no tiene acceso a Internet, obtenga un archivo de licencia mediante Xerox SWAP.

1. Para obtener un archivo de licencia, acceda al sitio web de Xerox SWAP: <https://www.xeroxlicensing.xerox.com/activation/>
2. Escriba su clave de activación. Haga clic en **Siguiente**.
3. Escriba la información necesaria del cliente. Haga clic en **Siguiente**.
4. Revise la información de la licencia.
 - Para realizar cambios en la información de la licencia, seleccione **Atrás**.
 - Para usar claves de activación adicionales, seleccione **Activar otra licencia**.
 - Después de usar todas las claves de activación, seleccione **Guardar y descargar el archivo de licencia**. Para guardar el archivo en el sistema de archivos local, seleccione **Guardar y descargar el archivo de licencia**.
5. Para salir de Xerox SWAP, cierre el navegador web.

Licencia de copia de seguridad opcional

Antes de instalar una copia de seguridad del software de Xerox® FreeFlow® Core, a fin de obtener un archivo de licencia de copia de seguridad válido, comuníquese con el Servicio de asistencia técnica de Xerox o con el asociado de Xerox.

 **Precaución:** No intente obtener la licencia del software de copia de seguridad a través de Internet. No use el portal de activación del software de Xerox (SWAP) para obtener una licencia de copia de seguridad durante el proceso de instalación. Siga las instrucciones incluidas con el kit de activación de licencias de software de copia de seguridad de Xerox® FreeFlow® Core.

La licencia del servidor de copia de seguridad incluye una licencia para todos los módulos opcionales de Xerox® FreeFlow® Core adquiridos con el servidor de producción.

Preparación para la instalación del sistema

1. Para instalar Xerox® FreeFlow® Core en un entorno seguro, utilice una cuenta válida para acceder a carpetas opcionales compartidas de FreeFlow Core y al servidor SQL. Si no está seguro de que su cuenta sea válida, antes de continuar póngase en contacto con el Servicio de asistencia técnica de Xerox.
2. Instale todas las actualizaciones de Windows excepto las actualizaciones de versiones preliminares. No se admiten las funciones de versiones preliminares.
3. Asegúrese de que el sistema operativo en el que esté instalando el software Xerox® FreeFlow® Core se haya configurado con una dirección IP estática.
4. Instale Microsoft SQL Server Standard o Express.
 - Si no hay ninguna copia local de Microsoft SQL Server en el servidor de Xerox® FreeFlow® Core, el instalador de Xerox FreeFlow Core le permite instalar una copia local de Microsoft SQL Server Express.
 - Puede instalar Microsoft SQL Server Standard o Express manualmente en el servidor local de Xerox® FreeFlow® Core o en un servidor remoto. Si instala SQL Server manualmente en el servidor local, asegúrese de estar conectado con el mismo nombre de usuario que utiliza con el servidor de Xerox® FreeFlow® Core. Para instalar Microsoft SQL Server en un servidor remoto, consulte la guía de instalación de Microsoft SQL.

Cuando instale Microsoft SQL Server, consulte las siguientes recomendaciones:

- Se recomienda utilizar una instancia de base de datos con nombre.
 - Se recomienda instalar la instancia de base de datos con autenticación de modo mixto.
 - No se recomienda utilizar la cuenta de administrador del sistema (sa) para la autenticación de SQL. No obstante, es una opción admitida. Si se usa una cuenta de base de datos personalizada, asegúrese de que la cuenta dispone de privilegios de administrador del sistema en la instancia de la base de datos. Consulte [Permisos de base de datos para usuarios locales de Windows y de Active Directory](#).
 - No se admite la instalación de la instancia de la base de datos en un volumen del sistema de archivos Windows comprimido.
5. Si es necesaria la conversión de Microsoft Office, instale Microsoft Office. Antes de instalar Xerox® FreeFlow® Core, a fin de averiguar las versiones compatibles de Microsoft Office, consulte las *Notas de la versión de Xerox® FreeFlow® Core*. Para obtener más información, consulte [Procedimientos de instalación opcionales](#).

Instalación del software de Xerox® FreeFlow® Core

1. Haga doble clic en **XeroxFreeFlowCore-6.n.n-Setup.exe**. Si en pantalla se indica que es preciso reiniciar, reinicie el servidor y ejecute el instalador otra vez.



Nota: Espere unos minutos a que se inicialice completamente el sistema operativo y, a continuación, haga doble clic en el instalador para continuar con el proceso de instalación.

Si recibe un mensaje que indica que se ha producido un error mientras se intentaba configurar funciones y roles del servidor, espere unos 5–10 minutos antes de reiniciar el instalador. Si el problema continúa, póngase en contacto con el Servicio de asistencia técnica de Xerox.

2. Para mostrar la interfaz de usuario del instalador, seleccione el idioma y haga clic en **Aceptar**.
3. Si los requisitos previos necesarios no están configurados y aparece un registro de Comprobación del sistema, siga estos pasos:

- a. Cancele la instalación de Xerox® FreeFlow® Core.
- b. Antes de proseguir con la instalación, en el registro de Comprobación del sistema, busque la palabra `ERROR`, a continuación resuelva cualquier problema que le aparezca. Si necesita asistencia, póngase en contacto con el Servicio de asistencia técnica de Xerox.



Nota: Cuando instala Xerox® FreeFlow® Core con una instancia de base de datos remota, a veces la comprobación del sistema muestra un error `SQL Server not found` (SQL Server no encontrado). Puede ignorar este mensaje de error.

- c. Continúe con la instalación de Xerox® FreeFlow® Core.
4. Si en pantalla se indica que es preciso reiniciar, reinicie el servidor.
 5. Vuelva a iniciar el instalador de Xerox® FreeFlow® Core.
 6. En la pantalla de bienvenida, haga clic en **Siguiente** y siga las instrucciones en la pantalla. La información en pantalla depende del estado del servidor.
 - a. En la ventana Acuerdo de licencia, lea y acepte el acuerdo de licencia. Haga clic en **Siguiente**.
 - b. En la ventana Carpeta de destino, cambie la carpeta de datos de flujos de trabajo para que el software se instale en la partición de disco duro más grande. Haga clic en **Siguiente**.
 7. Agregue una licencia. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Si tiene un archivo de licencia, seleccione **Agregar o cambiar archivo dat de licencia**. Use el cuadro de diálogo Abrir archivo y seleccione el archivo de licencia. Haga clic en **Siguiente** y vaya a [Paso 11..](#)
 - Si dispone de una clave de activación, seleccione **Activar la licencia a través de Internet mediante una clave de activación**. Haga clic en **Siguiente**. Se abre la utilidad Licencia de FreeFlow® Core. Vaya al paso siguiente.
 - Para instalar una licencia de prueba de 45 días, seleccione **Instalar software de prueba**. Haga clic en **Siguiente** y vaya a [Paso 11..](#)
 8. En la herramienta de licencias, siga estos pasos:
 - a. Seleccione **Descargar la licencia desde el portal de activación de software**. Haga clic en **Siguiente**.
 - b. En Instrucciones para SWAP, haga clic en **Siguiente**.

- c. En las dos pantallas siguientes, escriba la información necesaria y haga clic en **Siguiente**. La licencia se agrega automáticamente al sistema.



Nota: Durante la instalación, asegúrese de usar la clave de activación básica de Xerox® FreeFlow® Core. Si la configuración de Xerox® FreeFlow® Core contiene módulos opcionales, puede activar los módulos en este punto.

Para habilitar los módulos opcionales después de la instalación, consulte [Actualizaciones de la licencia](#).

- d. Para cerrar la herramienta de licencias, haga clic en **Finalizar**.
9. Si utiliza la conversión de archivos de Microsoft Office o comparte archivos remotos para carpetas activas o carpetas salida, siga uno de estos pasos:
- Introduzca el nombre de la cuenta de Windows que ejecuta los servicios de Xerox® FreeFlow® Core.
 - Seleccione la casilla de verificación de la cuenta del sistema local.

Si se usa una cuenta de dominio:

- Escriba la cuenta de dominio en este formato: <dominio>\<nombre-usuario>.
- Escriba la contraseña de la cuenta de dominio.

Si se usa una cuenta local:

- Introduzca el nombre de usuario con uno de estos dos formatos: <nombre-host>\<nombre-usuario> o <nombre-usuario>.
- Escriba la contraseña de la cuenta local.



Nota: El instalador configura los servicios y Microsoft Message Queuing (MSMQ) automáticamente mediante las credenciales de la cuenta de Windows. Para modificar la configuración después de la instalación, en el menú Inicio de Windows, use la utilidad Configurador de FreeFlow® Core.

10. Introduzca la información de administración de la base de datos. Haga clic en **Siguiente**.
- a. Para bases de datos instaladas en el servidor de Xerox® FreeFlow® Core:
- En una cuenta del dominio, escriba el nombre del administrador con el formato: <dominio>\<nombre-usuario>. Escriba la contraseña de la cuenta de dominio.
 - En una cuenta local, escriba el nombre del administrador con uno de estos dos formatos: <nombre-host>\<nombre-usuario> o <nombre-usuario>. Escriba la contraseña de la cuenta local.
 - El instalador de Xerox® FreeFlow® Core es distinto del instalador de Microsoft® SQL Server. En el instalador de Xerox® FreeFlow® Core, usted ingresa el nombre de host y la ID de la instancia en campos distintos.
- b. Para bases de datos remotas instaladas en otro servidor de base de datos:
- En una cuenta del dominio, escriba el nombre del administrador con el formato: <dominio>\<nombre-usuario>. Escriba la contraseña de la cuenta de dominio.
 - Las cuentas locales no se admiten si se usa una base de datos remota.
 - El instalador de Xerox® FreeFlow® Core es distinto del instalador de Microsoft® SQL Server. El nombre de host y el identificador de instancia se introducen en campos independientes.
 - Introduzca el nombre del servidor remoto de una de las maneras siguientes: Nombre de dominio completo (FQDN), Nombre de DNS o Dirección IP.



Nota: Las bases de datos remotas configuradas con una autenticación de modo mixto no admiten la cuenta local del sistema.

11. Al finalizar la instalación, haga clic en **Finalizar** y, a continuación, haga clic en **Sí** para reiniciar el sistema.

Actualizaciones de la licencia

Si se da alguna de estas condiciones, actualice la licencia de FreeFlow® Core:

- La configuración de Xerox® FreeFlow® Core contiene módulos opcionales y, durante la instalación, usted ha optado por activar la licencia a través de Internet mediante la clave de activación.
- Desea actualizar una licencia de prueba a una licencia de producción.

Para actualizar la licencia del software de Xerox® FreeFlow® Core:

1. En el menú Inicio de Windows, ejecute la **utilidad Licencia de FreeFlow® Core**.
2. Para cada archivo de licencia o clave de activación, siga las instrucciones de licencias de producción para la instalación de Xerox® FreeFlow® Core. Consulte [Licencia de producción](#).
3. Al finalizar la instalación de todos los archivos de licencia, o al canjear todas las claves de activación, reinicie el servidor.

3

Procedimientos de instalación opcionales

Este capítulo incluye:

- [Configuración de carpetas compartidas de Windows o conversión de Microsoft Office 16](#)

Configuración de carpetas compartidas de Windows o conversión de Microsoft Office


Si usa Directorios de uso compartido de Windows o el software de conversión de archivos de Microsoft Office, se requiere una cuenta de servicio válida para ejecutar Xerox® FreeFlow® Core. Para modificar la configuración, en el menú Inicio de Windows, use la utilidad Configurador de FreeFlow® Core.

La cuenta de servicio tiene las funciones siguientes:

- Ejecución de servicios de Xerox® FreeFlow® Core
- Control total sobre la cola de FreeFlow® Core
- Acceso a los Directorios de uso compartido de Windows

Adición de credenciales de carpetas compartidas a la cuenta de Windows

Si la cuenta de Windows que se utiliza para el servicio Xerox® FreeFlow® Core tiene acceso a las carpetas compartidas, no es preciso realizar configuraciones adicionales.

 **Nota:** Las carpetas de uso compartido siguen la convención de nomenclatura universal (UNC) (se indica la ruta completa). Por ejemplo: \\<servidor>\<ruta>\archivo.ext. No se admiten unidades asignadas.

1. Para validar el acceso a una carpeta de uso compartido, inicie sesión en el servidor de Xerox® FreeFlow® Core mediante la misma cuenta de Windows que usó para los servicios de Xerox® FreeFlow® Core.
2. En el menú Inicio de Windows, seleccione **Ejecutar**.
3. Escriba la ruta UNC a una carpeta o a un archivo en el directorio de uso compartido. Haga clic en **Aceptar**.

El archivo o la carpeta se abre sin solicitar las credenciales de inicio de sesión.

Adición de credenciales a una cuenta de Windows

Si es necesario, puede agregar credenciales a la cuenta de Windows usada para el servicio de Xerox® FreeFlow® Core. Consulte con su departamento de TI para conocer los requisitos de su ubicación.

1. Seleccione **Panel de control**→**Cuentas de usuario**→**Gestor de credenciales**→**Credenciales de Windows**.
2. Haga clic en **Agregar una credencial de Windows**.
3. Especifique la dirección de red o Internet del servidor y una contraseña y un nombre de usuario válidos. Haga clic en **Aceptar**.
4. Valide el acceso al servidor.

Procedimientos posteriores a la instalación

Este capítulo incluye:

- [Crear una cuenta de administrador](#) 18
- [Flujos de trabajo de Easy Start](#) 19
- [Protección antivirus y firewall de Windows](#)..... 20

Crear una cuenta de administrador

1. Abra la interfaz de usuario de Xerox® FreeFlow® Core. En el menú Inicio de Windows, seleccione **Xerox® FreeFlow® Core**.



Nota: Para acceder al servidor de FreeFlow® Core desde un navegador remoto, acceda a la dirección URL del nombre de host: `http://<nombre-host>/freeflowcore` o use la dirección IP del servidor de FreeFlow® Core: `http://<dirección-ip>/freeflowcore`.

2. Para crear una cuenta de administrador, introduzca en los campos Nombre de usuario y Clave las credenciales de la cuenta del administrador.

Flujos de trabajo de Easy Start

Para configurar su servidor con flujos de trabajo predefinidos, descargue los Flujos de trabajo Xerox® FreeFlow® Core Easy Start. Para obtener los Flujos de trabajo Easy Start, acceda a la página web de FreeFlow® Core en <http://xerox.com/automate>. En la sección Recursos del propietario, seleccione Controladores y descargas. Si desea obtener descripciones detalladas de cada flujo de trabajo y requisitos de configuración del producto, consulte la *Guía de uso rápido de Xerox® FreeFlow® Core Easy Start Flujos de trabajo*. Puede descargar la guía de la sección Recursos del propietario.

Protección antivirus y firewall de Windows

La *Guía de seguridad de Xerox® FreeFlow® Core* proporciona información de configuración y activación del firewall de Windows. La guía también incluye recomendaciones de configuración de software antivirus. La *Guía de seguridad* está disponible en la página web de Información de seguridad de Xerox, en <https://www.xerox.com/information-security/>.

Actualizaciones

Para obtener instrucciones para la actualización, consulte las Notas de la versión de *Xerox® FreeFlow® Core*. Para obtener las notas de la versión, acceda a la página web de *Xerox® FreeFlow® Core* en <https://xerox.com/automate>. En la sección **Resources** (Recursos), haga clic en **System Requirements** (Requisitos del sistema) y haga clic en el enlace de notas de la versión.

A

Permisos de base de datos para usuarios locales de Windows y de Active Directory

Este apéndice contiene:

- [Permisos de base de datos SQL necesarios para la cuenta de servicio de FreeFlow Core 24](#)
- [Creación de un inicio de sesión SQL para un usuario y asignar permisos..... 25](#)
- [Asignación de permisos a usuarios con inicios de sesión SQL existentes 26](#)
- [Asignación de usuarios al rol db_owner para la base de datos de FreeFlow Core 27](#)


En esta sección se describen los permisos de base de datos local o remota para usuarios locales de Windows o de Active Directory (AD).

Cuando el usuario selecciona la autenticación de Windows en el instalador o configurador de FreeFlow Core, la cuenta de servicio de FreeFlow Core requiere permisos para acceder a Microsoft SQL Server. Si la cuenta de servicio de FreeFlow no dispone de los permisos necesarios, en esta sección se incluyen los pasos necesarios para asignar los permisos necesarios.

Permisos de base de datos SQL necesarios para la cuenta de servicio de FreeFlow Core

Los permisos de base de datos SQL necesarios para la cuenta de servicio de FreeFlow Core son:

- Durante la instalación de FreeFlow Core, se requieren permisos de inicio de sesión SQL Server para la cuenta de servicio de FreeFlow Core y el usuario conectado de Windows.
- Durante la instalación de FreeFlow Core, se requiere el role del servidor dbcreator para la cuenta de servicio de FreeFlow Core y el usuario conectado de Windows.
- Tras la instalación, es necesario asignar usuario de db_owner en el servidor SQL.


 **Nota:** No se necesita el rol de servidor sysadmin para la cuenta de servicio de FreeFlow o usuario de Windows conectado.

En la tabla siguiente se indica cuándo es necesaria la configuración manual para definir los permisos de bases de datos para usuarios locales de Windows o de Active Directory (AD):

Autenticación de base de datos de FreeFlow Core especificada en Instalador de FreeFlow Core o Configurador de FreeFlow Core	Estado de usuario de base de datos SQL	Procedimiento necesario
Autenticación de Windows	<ol style="list-style-type: none">1 El usuario de AD tiene acceso a la base de datos SQL remota.2 El usuario de AD o de Windows local tiene acceso a la base de datos SQL local.	Creación de un inicio de sesión SQL para un usuario y asignar permisos
Autenticación de Windows	El usuario local de Windows o de AD tiene acceso a la base de datos SQL, pero no tiene permisos suficientes para acceder a la base de datos de FreeFlow Core, por ejemplo permisos dbcreator o sysadmin.	Asignación de permisos a usuarios con inicios de sesión SQL existentes
Autenticación de Windows	Después de crear la base de datos de FreeFlow Core durante la instalación, el usuario no se le asigna el rol db_owner para la base de datos del servidor SQL. Es necesario asignar el usuario antes de reiniciar el sistema tras la instalación.	Asignación de usuarios al rol db_owner para la base de datos de FreeFlow Core
Autenticación de SQL	No aplicable	No requiere configuración manual

Creación de un inicio de sesión SQL para un usuario y asignar permisos


Para los usuarios locales de Windows o de Active Directory que no tienen acceso a la base de datos SQL, es necesario crear un inicio de sesión SQL. Una vez creado el inicio de sesión, es necesario asignar los permisos necesarios para que el usuario tenga acceso a la base de datos de FreeFlow Core.

 **Nota:** Para la conexión de base de datos remota, el servidor SQL no permite que el usuario cree una cuenta de usuario de Windows local.

1. Utilice Microsoft SQL Server Management Studio para conectarse al servidor SQL utilizando una cuenta del servidor SQL con privilegios sysadmin.
2. En el panel de navegación Explorador de objetos, expanda **Seguridad** y, a continuación, expanda **Inicios de sesión**.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón en **Inicios de sesión** y seleccione **New Login...** (Nuevo inicio de sesión).

Aparece el cuadro de diálogo Login - New (Inicio de sesión - Nuevo).

4. En el panel de navegación izquierdo, seleccione la página **General**. En el campo Nombre de inicio de sesión, introduzca un nombre de dominio completo y seleccione **Autenticación Windows**.

 **Nota:** Asegúrese de que la cuenta de Active Directory utiliza el nombre de dominio completo, por ejemplo, <dominio>\<nombre-usuario>. Asegúrese de que las cuentas de Windows incluyen el nombre del equipo, por ejemplo <nombre-sistema>\<nombre-usuario>.

5. En el panel de navegación izquierdo, seleccione la página **Roles de servidor**.
6. En la lista Roles de servidor, seleccione la casilla de verificación **dbcreator** o **sysadmin**, en función del nivel de acceso necesario y haga clic en **Aceptar**.

Se crea el inicio de sesión SQL para el usuario local de Windows o de AD con acceso al rol de servidor dbcreator o sysadmin.

 **Nota:** Si crea un inicio de sesión SQL con acceso al rol de servidor dbcreator, lleve a cabo la asignación de usuario después de instalar FreeFlow Core. Para obtener más información, consulte [Asignación de usuarios al rol db_owner para la base de datos de FreeFlow Core](#).

Asignación de permisos a usuarios con inicios de sesión SQL existentes

Si un usuario tiene un inicio de sesión SQL, pero no tiene permisos suficientes para acceder a la base de datos de FreeFlow Core, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en el servidor SQL con la cuenta de Active Directory (AD) o SA (cuenta SQL). Para llevar a cabo este procedimiento, se requieren permisos de sysadmin.
2. En el panel de navegación Explorador de objetos, expanda **Seguridad** y, a continuación, expanda **Inicios de sesión**.
3. En la lista de inicios de sesión, compruebe si está disponible el nombre de inicio de sesión SQL para el usuario de Windows local o de Active Directory al que desea asignar permisos. Si no aparece en la lista el nombre de inicio de sesión SQL, consulte [Creación de un inicio de sesión SQL para un usuario y asignar permisos](#).
4. Haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre de inicio de sesión SQL y seleccione **Propiedades**.
Aparece el cuadro de diálogo Login Properties (Propiedades de inicio de sesión).
5. En el panel de navegación izquierdo, seleccione la página **Roles de servidor**. En la lista Roles de servidor, seleccione la casilla de verificación **dbcreator** o **sysadmin**, en función del nivel de acceso necesario y haga clic en **Aceptar**.



Nota: Si crea un inicio de sesión SQL con acceso al rol de servidor dbcreator, lleve a cabo la asignación de usuario después de instalar FreeFlow Core. Para obtener más información, consulte [Asignación de usuarios al rol db_owner para la base de datos de FreeFlow Core](#).

Asignación de usuarios al rol db_owner para la base de datos de FreeFlow Core

Para asignar permisos a la base de datos de FreeFlow Core que se ha creado, es necesario asignar los usuarios al rol db_owner para la base de datos. Una vez finalizada la instalación de FreeFlow Core, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en el servidor SQL con la cuenta de Active Directory (AD) o SA (cuenta SQL). Para llevar a cabo este procedimiento, se requieren permisos de sysadmin.
2. En el panel de navegación Explorador de objetos, expanda **Seguridad** y, a continuación, expanda **Inicios de sesión**.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre de inicio de sesión SQL y seleccione **Propiedades**.
Aparece el cuadro de diálogo Login Properties (Propiedades de inicio de sesión).
4. En el panel de navegación izquierdo, seleccione la página **Asignación de usuarios**.
5. En la sección Users mapped to this login: (Usuarios asignados a este inicio de sesión), seleccione el nombre de la base de datos de FreeFlow Core. En la sección Database role Membership for: (Pertenencia al rol de base de datos para), seleccione la casilla de verificación **db_owner**.
Las bases de datos de FreeFlow Core tienen el prefijo OAP.
6. Repita el [paso 5](#) para cada una de las bases de datos de FreeFlow.
7. Haga clic en **Aceptar**.

Permisos de base de datos para usuarios locales de Windows y de Active Directory

