

Guia de Instalação e Configuração

Instalação de Xerox® FreeFlow®

Express to Print Windows 10

702P08056

Introdução

FreeFlow Express to Print é compatível com Windows 10, versões 32-bit e 64-bit.

Para requisitos detalhados do sistema, consulte as Notas de Versão de FreeFlow Express to Print. Este documento pode ser baixado da seção Suporte e Drivers em www.xerox.com.

Instalação

Antes de você instalar Express to Print

1. Faça o login como Administrador.
2. Ative a conta do administrador do sistema padrão.
 - a. Clique com o botão direito em **Iniciar** e, então, selecione **Gerenciamento do Computador**.
 - b. Selecione **Ferramentas > Grupos e Usuários Locais > Usuários** do sistema.
 - c. Clique com o botão direito em **Administrador** e, então, selecione **Propriedades**.
 - d. Para **Conta está desativada**, limpe a caixa de seleção.
3. Faça o log off e, então, faça o log in como Administrador.
4. Instale .NET Framework 3.5.
 - a. Abra o menu Iniciar, digite **Painel de Controle** e, então, pressione **Enter**.
 - b. Selecione **Programas > Habilite ou desabilite os Recursos do Windows**.
 - c. Selecione **.NET Framework 3.5 includes .NET 2.0 and 3.0** e, então, selecione **OK**.
 - d. Se for solicitado, selecione **Arquivos para Download** em Atualização do Windows.
Nota: Você deve estar conectado à Internet.
 - e. Selecione **Fechar**.
5. Antes de instalar o Express to Print, instale aplicativos como o Microsoft Office, Adobe Acrobat ou qualquer outro software de terceiros necessário.
Nota: Para cada tipo de documento do Microsoft Office, verifique se o software especificado está instalado, inicia corretamente e funciona, antes de tentar qualquer conversão de documento no Express to Print.
6. Faça o login como Administrador.
7. Garanta que seu software de verificação de vírus esteja habilitado para permitir a instalação do software.
8. Desative o Serviço de Indexação:

- a. Clique com o botão direito em **Iniciar** e, então, selecione **Executar**. Digite **services.msc** e, então, clique em **OK**.
 - b. Na lista de serviços, localize e, então, clique em **Procura no Windows**.
 - c. Selecione **Propriedades**.
 - d. Selecione o menu suspenso **Tipo de Inicialização** e, então, selecione **Desativado**.
 - e. Selecione **OK** e, então, feche a janela Serviços.
9. Desabilite o Controle da Conta do Usuário (UAC):
- a. Abra o menu **Iniciar**, digite **Painel de Controle** e, então, pressione **Enter**.
 - b. Selecione **Sistema e Segurança**.
 - c. No Centro de Ação, selecione **Alterar Configurações de Controle da Conta do Usuário**.
 - d. A partir das configurações **Controle da Conta do Usuário**, selecione **Nunca Notifique**.
 - e. Selecione **OK**.
 - f. Para permitir as alterações no seu computador, selecione **Sim**.
10. Execute todos os administradores no Modo de Aprovação de Administradores:
- a. Clique com o botão direito em **Iniciar** e, então, selecione **Executar**. Digite **gpedit.msc** e, então, pressione **Enter**. A janela Política Local de Grupos aparece.
 - b. No painel esquerdo, na área de Configuração do Computador, clique no triângulo para obter **Configurações do Windows**. As subpastas aparecem.
 - c. Para obter as **Configurações de Segurança**, clique no triângulo. As subpastas aparecem.
 - d. Para obter as **Políticas Locais**, clique no triângulo. As subpastas aparecem.
 - e. Clique em **Opções de Segurança**. As políticas disponíveis aparecem no painel direito.
 - f. Role para baixo para obter **Controle da Conta do Usuário: Executar todos os administradores no Modo de Aprovação dos Administradores** e, então, clique duas vezes para abrir a janela.
 - g. Certifique-se que **Desativado** está selecionado e, então, clique em **OK**. A Configuração de Segurança muda para Desativado.
 - h. Feche a janela Editor das Políticas Locais do Grupo.
 - i. Para ativar as alterações, reinicie o computador.
11. Após o computador reiniciar, faça o log in como Administrador do Sistema.

Instalar o Software

1. Para fazer o download do software, consulte a seção Suporte e Drivers em www.xerox.com [[Suporte ao Cliente/Suporte & Drivers/Software & Plataformas/FreeFlow/FreeFlow <<aplicativo>>](#)].
2. Clique duas vezes em **ExpressToPrint-9.0.X.X-YYY.exe**, onde YYY é a extensão do idioma com três letras. Se for solicitado, selecione **Sim** para permitir a execução do programa.
3. Siga as instruções na tela.

O programa de instalação abre e verifica os pré-requisitos do sistema.

Nota: Se um pré-requisito não for atendido, a instalação termina. Solucione quaisquer problemas e, então, reinicie a instalação.
4. Após a conclusão da instalação e o surgimento da mensagem de boas-vindas, clique em **Avançar**.
5. A janela **Contrato de Licença do Software** é aberta. Clique em **Eu Concordo**.
6. A janela **Opções de Instalação** é aberta. Selecione os tipos de documentos para ativar. Certifique-se que, pelo menos, um tipo de documento seja selecionado e, então, clique em **Avançar**.

7. A janela **Destino** é aberta. Verifique se a informação está correta e, então, clique em **Avançar**.
8. A janela **Pronto para Instalar** é aberta. Clique em **Instalar**.
Durante a instalação, várias janelas aparecem, tais como a janela Preparar Sistema e Instalação.
9. Uma vez que a janela **Instalação do FreeFlow Concluída com Sucesso** aparece, clique em **Concluir**. O sistema reinicia.
Nota: Se a instalação for concluída com avisos, siga as instruções na tela para resolver quaisquer problemas.
10. Depois que a instalação for concluída, para garantir que usuários gerais possam enviar trabalhos de impressão, envie pelo menos um trabalho como Administrador do Sistema.
11. Habilite o MSMQ no sistema:
 - a. Abra o Painel de controle.
 - b. Navegue em **Programas e Recursos**.
 - c. Selecione **Habilite ou desabilite os Recursos do Windows**.
 - d. Selecione o **Servidor da Fila de Mensagem Microsoft (MSMQ)** e, então, expanda a opção para ativar o seguinte:
 - Ativadores MSMQ
 - Suporte Multicast
 - e. Selecione **OK**.
 - f. Reinicialize o sistema.

Configurar o Sistema

Conclua os passos abaixo para configurar o sistema.

Instalar as Impressoras

A maneira mais simples de adicionar uma impressora é conhecer o endereço IP da impressora e do servidor de impressão. Se você não souber o endereço IP da impressora, entre em contato com o departamento de TI interno para obter assistência. Essas instruções pressupõem que você tenha o endereço IP.

1. Abra o menu **Iniciar** e, então, selecione **Todos os Aplicativos**. A partir de Xerox FreeFlow, clique em **Registro da Impressora**.
2. Na janela **Produtos Instalados**, limpe as seleções de produtos exceto **FreeFlow Express to Print**. Clique em **OK**.
3. No **Registro da Impressora**, clique em **Adicione**. Aparece Adicionar o Assistente de Impressora.
4. Digite o endereço IP para impressora ou servidor de impressão e, então, clique em **Identificar Configuração**. Se você não sabe o endereço de IP, você pode digitar o Nome da Impressora.
5. Se o Modelo da Impressora e o Controlador ou o Tipo de Servidor forem identificados incorretamente, selecione os valores corretos nos respectivos menus. Clique em **Avançar**.

6. Escolha um dos seguintes:
 - a. Para ter todas as filas que estão disponíveis na impressora listadas em Express to Print, selecione **Registrar automaticamente todas as filas na impressora** e, então, clique em **Avançar**. Limpe todas as filas que não foram requeridas e, então, clique em **Concluir**.
 - b. Para especificar que uma fila simples apareça em Express to Print, clique em **Avançar**. Selecione a fila que você deseja no menu e digite um nome para a fila como aparece em Express to Print. Este nome não pode ser igual ao nome da fila real. Selecione **Concluir**.

Sua impressora e as filas selecionadas são adicionadas ao Express to Print.

Nota: Para detalhes sobre outras configurações, consulte a ajuda online do Registro da Impressora.

Licença

Para licenciar o Express to Print, verifique se você está conectado como Administrador do Sistema ou equivalente.

Nota: Sua Chave de Ativação e o Número de Série do Produto estão incluídos no kit da Carta de Licença, que é enviada após o cumprimento do pedido. O número do Endereço de Hardware (MAC) está disponível na janela da Licença FreeFlow Express to Print.

1. Abra o menu Iniciar e, então, selecione **Todos os Aplicativos**. Em Xerox FreeFlow, clique em **Express to Print**.
2. Se uma tela de início aparece, clique na tela de início para fechá-la.
3. Se a janela Introdução aparecer, clique em **Sair**.
4. Após Express to Print iniciar, clique em **Ajuda > Licença**.

A janela **Licença FreeFlow Express to Print** aparece. Observe o número do Endereço do Hardware (MAC), necessário para gerar o arquivo da licença no passo 7.
5. Clique em **Ativar**.
6. Clique em **Portal de Ativação do Software da Xerox**.

Nota: Se você não tiver acesso a Internet no dispositivo Express to Print, consulte [Ativação Usando um Computador Diferente](#).
7. No website do portal, digite a informação necessária.

O arquivo da licença é gerado e submetido.

8. Para salvar o arquivo da licença, clique em **Salve e Faça o Download do Arquivo da Licença**. Certifique-se que você salvou o arquivo da licença em um local que você pode encontrar facilmente.
9. Em Express to Print, clique em **Avançar**.
10. Clique em **Carregar Arquivo da Licença**.
11. A janela **Selecione o Arquivo da Licença** aparece. Navegue o local onde você salvou o arquivo da licença. Selecione o arquivo e, então, clique **Abra**.
12. A licença está concluída.

Manutenção da Licença

Para recuperar seu arquivo de licença atual, remover uma licença ou redefinir uma licença devido a uma falha de hardware, siga estas etapas:

1. Em Express to Print, clique em **Ajuda > Licença**.
2. Para executar a tarefa de manutenção de licença desejada, clique no link apropriado e siga as instruções fornecidas.

Manutenção de Software

Movendo o Software para Outro Computador

Se você estiver movendo o software de um computador para outro, antes de executar as etapas de ativação da licença, remova a licença do software do computador antigo. Para remover o software, você deve obter uma chave de desativação.

1. Em Express to Print, clique em **Ajuda > Licença**.
2. Siga as informações na tela sobre desativação e, então, clique em **Avançar**. O processo que você escolheu depende de como você comprou o software originalmente.
3. Clique no botão **Portal de Ativação do Software Xerox**.
4. Para obter o arquivo de Desativação, digite a informação necessária no website do portal e, então, clique em **Avançar**.
5. Para salvar o arquivo, clique em **Navegar** e, então, selecione o destino onde você quer salvar o arquivo. Observe onde você salvou o arquivo.
6. Na janela da Licença do FreeFlow Express to Print, clique em **Carregar o arquivo de Desativação**, selecione o arquivo de Desativação que você salvou e, então, clique em **Abrir**.
7. Clique em **Avançar**. O software está desativado.
8. Instale Express to Print no novo computador e siga o procedimento para [Licença](#).
Nota: Você precisa da chave de Ativação original, da chave de Desativação e do número do Endereço de Hardware (MAC).
9. Para remover o software do computador antigo, consulte [Remoção de Software desativado de um computador](#).

Remoção de Software Desativado de um computador

1. Abra o Menu **Iniciar**. Selecione **Painel de Controle > Programas e Recursos**.
2. Na lista, clique duas vezes em **FreeFlow Express to Print**.
3. Para remover o software, siga as instruções que aparecem.

Ativação Usando um Computador Diferente

Se você não tiver acesso à Internet no dispositivo Express to Print:

1. Pegue a chave de ativação, o número de série do produto e o número do endereço de hardware (MAC) e vá para um dispositivo que tenha acesso à Internet.
2. Faça o log in no Portal de Ativação do Software da Xerox em <https://www.xeroxlicensing.xerox.com/activation>.
3. No website do portal, digite a informação necessária.
4. O arquivo da licença é gerado e submetido. Clique em **Salve e faça o download do arquivo de licença**.
5. Salve o arquivo de licença na mídia removível.
6. Pegue o arquivo da licença do dispositivo Express to Print e prossiga com o passo 9 na seção [Licença](#).