

Instalación del software Xerox FreeFlow® Repository Management Server

Repository Management Server (RMS) (servidor de administración de depósitos) es el servicio que permite que las aplicaciones de FreeFlow se conecten a los depósitos de documentos compatibles.

Requisitos previos

Utilice los puntos siguientes como directrices para instalar el software RMS:

- El software RMS solamente es compatible con los sistemas operativos Windows Server 2003 y Windows XP.
- Para acceder a un servidor SharePoint, el software RMS **debe** estar instalado en el mismo PC que el software SharePoint.
- Si el software RMS se va a instalar en el mismo PC que el software SharePoint, primero se **debe** instalar el software SharePoint.
- Para acceder a un servidor DocuShare, el software RMS se puede instalar en mismo PC que la aplicación de FreeFlow o en un PC con los mismos requisitos de hardware y software mínimos que la aplicación de FreeFlow. **No** instale el software RMS en el mismo PC que el software DocuShare.
- Si el software RMS y la aplicación de FreeFlow se van a instalar en el mismo PC, primero se debe instalar el software RMS.

Instalación

Proceda de la manera siguiente para instalar el software FreeFlow RMS Server.

1. Localice el archivo ejecutable del software RMS Server que ha descargado previamente. Haga doble clic en el archivo ejecutable. Se inicia la aplicación FreeFlow Installer (Instalador de FreeFlow), comprueba los requisitos previos y muestra la pantalla de bienvenida.
2. Haga clic en **Siguiente**. Se muestra la pantalla 'Tipo de instalación'.
3. Haga clic en **Siguiente**. Se muestra la pantalla 'Destino'.
4. Haga clic en **Siguiente** para aceptar la ubicación de instalación prefijada. Se muestra la pantalla 'Listo para instalar'.
5. Si lo desea, haga clic en **Cambiar** para seleccionar una ubicación de instalación distinta.
6. Haga clic en **Instalar**. Se instala la aplicación. Se muestra la pantalla 'Instalación terminada'.
7. Haga clic en **Finalizar**. Se reinicia el sistema.

Configuración

Siga las instrucciones de la documentación de FreeFlow y la ayuda en línea para configurar la conexión de RMS.

Si el software RMS y la aplicación de FreeFlow están en el mismo PC, la ubicación del depósito se puede definir como 'localhost' en la configuración del sistema o en las preferencias de la aplicación.