

Gerenciador de Impressão

# FreeFlow®

Guia de Instalação e do Usuário

Conversor de Tíquetes



Xerox Corporation  
Global Knowledge & Language Services  
800 Phillips Road  
Building 845  
Webster, New York 14580

Traduzido por:  
Xerox  
GKLS European Operations  
Bessemer Road  
Welwyn Garden City  
Hertfordshire AL7 1BU  
UK

Copyright © 1996-2007 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. XEROX®, Xerox Canada Ltd®, Xerox Limited®, FreeFlow® e todos os números de identificação usados com os produtos da Xerox mencionados nesta publicação são marcas da XEROX CORPORATION. A proteção do copyright aqui reclamada inclui todas as formas e assuntos de material e informação suscetíveis de registro de direitos autorais como tal atualmente previstos estatutária ou juridicamente, ou que o venham a ser no futuro, incluindo - sem restrições - o material gerado por todo e qualquer software indicado na tela, tal como estilos, padrões, ícones, representações de tela, aspectos etc.

Todo cuidado foi tomado na preparação deste material, mas nenhuma responsabilidade será aceita pela Xerox Corporation decorrente de imprecisões ou omissões.

*Impresso nos Estados Unidos da América.*

Outras marcas da empresa são reconhecidas como:

Adaptec®, o logotipo Adaptec, SCSISelect® e EZ-SCSI® são marcas da Adaptec, Inc.

Adobe PDFL - Adobe PDF Library Copyright © 1987-2005 Adobe Systems Incorporated.

Adobe®, o logotipo Adobe, Acrobat®, o logotipo Acrobat, Acrobat Reader®, Distiller®, Adobe PDF JobReady™ e PostScript®, e o logotipo PostScript são marcas registradas ou marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Copyright 1987 - 2005 Adobe Systems Incorporated e seus licenciados. Todos os direitos reservados.

Autologic® é uma marca registrada da Autologic Information International, Inc.

Compaq® e QVision® são marcas registradas no escritório de marcas e patentes dos Estados Unidos, para a Compaq Computer Corporation.

DEC, DEC RAID e Redundant Array of Independent Disks são marcas registradas da Digital Equipment Corporation.

Dundas - Este software contém material da DUNDAS SOFTWARE LTD. (c) 1997-2000. Todos os direitos reservados.

Imaging Technology fornecido sob licença da Accusoft Corporation.

ImageGear © 1996-2005 AccuSoft Corporation. Todos os direitos reservados.

Intel® e Pentium® são marcas registradas da Intel Corporation.

Novell® e NetWare® são marcas registradas da Novell, Inc. nos Estados Unidos e outros países.

Oracle® é marca registrada da Oracle Corporation Redwood City, California.

TMSSequoia - ScanFix® Image Optimizer Copyright © TMSSEQUOIA, Inc. 1991-2000. Todos os direitos reservados.

Sony™ e Storage by Sony™ são marcas da Sony.

Preps™ é uma marca registrada da Creo Inc. Todos os direitos reservados.

Quark® e QuarkXpress® são marcas registradas da Quark, Inc.

StorageView™ é marca da CMD Technology, Inc.

TIFF® é marca registrada da Aldus Corporation.

Windows®, Windows XP® e Internet Explorer são marcas da Microsoft Corporation; Microsoft® e MS-DOS® são marcas registradas da Microsoft Corporation.

Portions Copyright © 2001 artofcode LLC.

Este software é baseado em parte no trabalho do Grupo Independente JPEG.

Portions Copyright © 2001 URW++. Todos os direitos reservados.

Este produto inclui software desenvolvido pela Apache Software Foundation.

Copyright © 1999-2003 The Apache Software Foundation. Todos os direitos reservados.

Este software é baseado em parte no trabalho de Graeme W. Gill.

© Press-sense Ltd. 2002-2007. Todos os direitos reservados.

Inclui a tecnologia de Bibliotecas Adobe® PDF e do Adobe Normalizer

O Graphics Interchange Format® é direito de propriedade da CompuServe Incorporated. GIF<sup>SM</sup> é Marca de serviço de propriedade da CompuServe Incorporated.

Portions contém uma implementação do algoritmo LZW licenciado nos EUA sob a Patente 4.558.302.

Partes deste software Copyright © 2004-2006 Enterprise Distributed Technologies Ltd. Todos os direitos reservados.

Partes deste software Copyright © 1995-2003, The Cryptix Foundation Limited. Todos os direitos reservados.

Partes deste software são uma implementação do SSLv3/TLS gravada por Eric Rescorla e licenciada por Claymore Systems, Inc. Todos os direitos reservados.

Partes deste software Copyright © 2002, Lee David Painter e colaboradores. Contribuições feitas por Brett Smith, Richard Pernavas, Erwin Bolwidt.

Partes deste software Copyright © 1995-2005, Jean-loup Gailly e Mark Adler.

Todas as outras marcas e nomes de produtos são marcas ou marcas registradas de suas respectivas companhias.

Mudanças são periodicamente feitas neste documento. As alterações, imprecisões técnicas e os erros tipográficos serão corrigidos nas edições subseqüentes.

# Índice

## 1. Introdução

Sobre este guia.....	1-1
Público .....	1-1
Suposições .....	1-1
Convenções usadas neste documento .....	1-2
Suporte ao cliente .....	1-2
Referências.....	1-3
Como imprimir este documento .....	1-3

## 2. Instalação do Conversor de Tíquete de Trabalho

Requisitos da estação de trabalho.....	2-1
Requisitos de hardware .....	2-1
Requisitos de Software.....	2-2
Instalação do Conversor de Tíquete de Trabalho em um sistema Windows XP ou Server 2003.....	2-2
Instalação do Conversor de Tíquete de Trabalho em um Sistema Sun Solaris .....	2-4
Instalação do Conversor de Tíquetes de Trabalho em um sistema Red Hat Linux.....	2-6
Instalação do Conversor de Tíquetes de Trabalho em um sistema Mac OS X .....	2-8

## 3. Utilização do Conversor de Tíquetes de Trabalho

Como abrir o Conversor de Tíquetes de Trabalho.....	3-1
Como converter tíquetes de trabalho .xjt em tíquetes .xpf.....	3-2
Como trabalhar com o Registro de Resultados (Conversão).....	3-3



# 1. Introdução

Este capítulo fornece uma visão geral deste guia, incluindo as convenções usadas. Os seguintes capítulos estão incluídos:

- Capítulo 1, Introdução a este guia e como utilizá-lo
- Capítulo 2, Instalação do Conversor de Tíquete de Trabalho Xerox. Este capítulo fornece instruções para a instalação do Conversor de Tíquete de Trabalho Xerox como um aplicativo independente no Windows, Solaris, Macintosh e Red Hat Linux.
- Capítulo 3, Utilização do Conversor de Tíquete de Trabalho Xerox. Esse capítulo contém instruções sobre como usar o Conversor de Tíquete de Trabalho para converter arquivos legados .xjt (Tíquete de Trabalho Xerox) em arquivos .xpf (Formato Xerox de Instrução de Impressão).

## Sobre este guia

---

Este guia contém as instruções para instalar e configurar o Conversor de Tíquete de Trabalho Xerox em vários sistemas operacionais.

Antes de executar os procedimentos neste guia, familiarize-se com o seu conteúdo e convenções.

## Público

---

Este guia destina-se aos usuários que desejam instalar e usar o Conversor de Tíquete de Trabalho Xerox.

## Suposições

---

Foram feitas algumas suposições quanto a esse guia:

- Os usuários que executam as instalações estão familiarizados com o sistema operacional presente na estação de trabalho na qual eles estão instalando o Conversor de Tíquete de Trabalho Xerox.
- As estações de trabalho possuem conexões de rede operacionais.
- Você possui acesso, por uma conexão de rede, às impressoras de destino.

## Convenções usadas neste documento

O *Guia de Instalação e do Usuário do Conversor de Tiquete de trabalho Xerox* usa as seguintes convenções para ajudá-lo a reconhecer as informações:

Convenção	Descrição
<b>Negrito</b>	O negrito é usado para o seguinte: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Caminhos de diretório; por exemplo, "Navegue para <b>Win_nt40/Xeroxdrv</b></li> <li>– Texto digitado; por exemplo, "Digite <b>lilás</b> ou <b>vermelho</b>."</li> <li>– Chamar atenção para um texto particularmente importante; por exemplo, "Selecione <b>Parar</b> na janela de interface com o usuário. <b>Não pressione o botão vermelho de parar na controladora.</b>"</li> <li>– Palavras na tela</li> </ul>
< >	As informações variáveis exibidas na tela ou que podem ser inseridas como parte de uma linha de comando são apresentadas entre os sinais de maior e menor. Exemplo: "Não é possível copiar <nome_do_arquivo>;" "set -p <impressora>".
<i>Itálico</i>	Os nomes do documento e da biblioteca são mostrados em itálico; por exemplo: Consulte a <i>Ferramenta de Auditoria Compatível com a Segurança</i> .
>	Indica o fluxo das etapas necessárias para concluir uma ação; por exemplo: Clique em <b>Inserir &gt; Figura &gt; Do arquivo</b> .
<i>Nota:</i>	As Notas são dicas que auxiliam na execução de uma tarefa ou na compreensão do texto. As Notas são apresentadas em itálico, em parágrafos separados. Por exemplo: <b>NOTA:</b> <i>Os trabalhos não podem ser enviados, a menos que uma impressora esteja conectada à estação de trabalho.</i>

## Suporte ao cliente

Obtenha mais informações sobre impressoras Xerox específicas, servidores de impressão ou controladoras, que fazem parte de um sistema de impressão particular, consultando a documentação fornecida com os elementos do sistema.

Para solicitar uma chamada de atendimento:

Suporte TTY: 1-800-735-2988

Atendimento ao Cliente: Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e Salvador: 4004-4050. Outras localidades: DDG 0800-99-3769

## Referências

---

A documentação a seguir está disponível para referência adicional:

- *Instalação do Gerenciador de Impressão Xerox FreeFlow – Código de peça 701P47211*
- *Xerox FreeFlow Print Manager JMF Service User Guide – Código de peça 701P47214*
- *Aplicativo Pasta Ativa Xerox FreeFlow – disponível como parte da ajuda on-line do Gerenciador de Impressão FreeFlow*

## Como imprimir este documento

---

Este documento inclui páginas em branco que são paginadas corretamente na impressão em frente e verso.





## 2. Instalação do Conversor de Tíquete de Trabalho

**NOTE:** O Conversor de Tíquete de Trabalho normalmente é instalado quando o Gerenciador de Impressão FreeFlow está instalado. Para obter instruções sobre a instalação do Conversor de Tíquete de Trabalho junto com o Gerenciador de Impressão FreeFlow, consulte a ajuda on-line do Gerenciador de Impressão Xerox FreeFlow. Estas instruções dizem como instalar a versão independente do Conversor de Tíquete de Trabalho pelo site da Xerox.

O Conversor de Tíquete de Trabalho Xerox é um aplicativo de software usado para converter tíquetes de trabalho legados .xjt (Tíquete de Trabalho Xerox) em tíquetes de trabalho .xpf (Formato Xerox de Instrução de Impressão). Caso esteja usando ou já tenha usado o software FreeFlow que gerava apenas tíquetes de trabalho .xjt, é necessário converter esses tíquetes de trabalho em um formato que possa ser lido pelos drivers de impressão mais recentes da Xerox que lêem somente tíquetes .xpf.

**NOTE:** O Conversor de Tíquete de Trabalho Xerox pode converter tíquetes XJT gerados somente pela suite de ferramentas XPPS. Ele não pode converter tíquetes de trabalho gerados pelo software DigiPath ou FreeFlow.

### Requisitos da estação de trabalho

---

As estações de trabalho têm que atender aos seguintes requisitos de hardware e software para executar o Conversor de Tíquete de Trabalho:

#### Requisitos de hardware

---

##### Para as plataformas Windows e Red Hat Linux

- Pentium III 400 MHz ou CPU superior
- Espaço necessário na unidade do hardware:
  - Windows XP/Server 2003: 100 MB; Linux: 100 MB
- CD-ROM e acesso à Internet

##### Para Sun Solaris

- Uma estação de trabalho Sun Sparc
- Espaço necessário na unidade de disco rígido:
  - Solaris 10: 100 MB
- CD-ROM ou acesso à Internet

**Para Macintosh**

- Uma CPU Macintosh Power PC G3 ou superior
- Espaço necessário na unidade de disco rígido:
  - Mac OS X 10.4: 100 MB
- CD-ROM e acesso à Internet

**Requisitos de Software**

---

É necessário que uma estação de trabalho esteja executando um dos seguintes sistemas operacionais para usar o utilitário Conversor de Tíquete de Trabalho Xerox:

- Microsoft Windows XP ou Server 2003
- Sun Solaris 10.0
- Macintosh OS X, versão 10.4 ou posterior com Macintosh Java Runtime Environment (JRE) com atualização de 1.4.1
- Red Hat Enterprise Linux, versão 2.1: Kernel versão 2.4.9; Red Hat Enterprise Linux, versão 3.0: Kernel versão 2.4.21; Red Hat Linux, versão 8.0: Kernel versão 2.4.x

Um dos seguintes navegadores da Internet também é necessário:

- No Windows, o Internet Explorer versão 5.5 ou posterior
- No Solaris, o Netscape versão 6.2 ou posterior
- No Macintosh, Safari versão 1.0 ou posterior com Macintosh Java Runtime Environment (JRE) atualização de 1.4.2

**Instalação do Conversor de Tíquete de Trabalho em um sistema Windows XP ou Server 2003**

---

Siga estas etapas para instalar o Conversor de Tíquete de Trabalho Xerox em estações de trabalho Windows XP ou servidores Windows Server 2003.

**Execute o seguinte para instalar o Conversor de Tíquete de Trabalho no Windows**

Após ter efetuado o download do Conversor de Tíquete de Trabalho do site da Xerox:

1. Use o Windows Explorer para navegar até onde o arquivo do Conversor de Tíquete de Trabalho que você efetuou download.
2. Dê um clique duplo em **TicketConverter\_install.exe**. Uma tela InstallAnywhere aparece enquanto o Conversor de Tíquete de

- Trabalho está sendo extraído e então a tela Gerenciador de Impressão Xerox FreeFlow é exibida.
3. Selecione o idioma no qual deseja que o Conversor de Tíquete de Trabalho seja exibido, na lista suspensa. Clique em **OK**. A janela **Introdução** é exibida.
  4. Clique em **Avançar**. A tela **Acordo de Licença** é exibida.
  5. Selecione o botão **Aceito os termos do Acordo de Licença** para prosseguir.
  6. Clique em **Avançar**. A tela **Informações Importantes** é exibida. Depois de ler as informações importantes:
  7. Clique em **Avançar**. A tela **Escolher a pasta de instalação** é exibida.
  8. Faça o seguinte:
    - Clique em **Escolher** para selecionar um local diferente para o Conversor de Tíquete de Trabalho do que o padrão exibido na caixa de texto. A caixa de diálogo **Procurar pasta** é exibida. Selecione uma pasta e clique em **OK**. Clique em **Avançar**. A tela **Selecione local para atalho** é exibida.
    - Clique em **Avançar** para aceitar o local padrão. A tela **Selecione local para atalho** é exibida.
  9. Clique no botão ao lado do local no qual deseja que o ícone do atalho para o Conversor do Tíquete de Trabalho seja exibido, ou clique no botão **Não criar ícones**.
  10. Clique em **Avançar**. A tela **Escolher Máquina Virtual Java** é exibida.
  11. Clique em **Instalar uma MV especificamente para este aplicativo** ou em **Escolher uma MV já instalada no sistema**. Se você selecionar **Escolher uma VM já instalada neste sistema**, poderá:
    - Aceitar Java padrão executável
    - Selecione **Procurar outros** para executar uma busca automática por outra Máquina Virtual Java.
    - Selecione **Escolher outra** para executar uma busca manual.
  12. Clique em **Avançar**. A tela **Resumo da pré-instalação** é exibida.
  13. Clique em **Avançar**. A instalação é iniciada. A tela **Instalação concluída** é exibida.
  14. Desmarque a caixa de seleção **Leia-me** se não desejar ler o arquivo Leia-me.

15. Clique em **Concluído**. Caso você não desmarque a caixa de seleção **Leia-me**, o arquivo **Leia-me** será aberto. Selecione **Arquivo > Sair** para fechar o arquivo **Leia-me**. A instalação está completa.
16. Especifique as impressoras que deseja utilizar com o Gerenciador de Impressão FreeFlow usando a ferramenta **Registro da Impressora**. Consulte a ajuda on-line desse aplicativo para obter mais informações sobre como usá-lo.

## Instalação do Conversor de Tíquete de Trabalho em um Sistema Sun Solaris

---

Siga essas etapas para instalar o Conversor de Tíquete de Trabalho em um sistema Sun Solaris.

**NOTE:** *Essas instruções supõem que você possua um conhecimento básico de UNIX e do uso de uma janela do Terminal para executar funções gerais de gerenciamento de arquivos.*

Se o Gerenciador de Impressão FreeFlow para Solaris for instalado como raiz, pode ser que outros usuários não consigam utilizar o Gerenciador de Impressão FreeFlow a menos que as permissões padrão sejam modificadas.

Se a pasta instalar não for colocada diretamente no diretório home pertencente ao usuário que efetuou login para a instalação, por exemplo, /export/home/xrxusr, talvez o acesso aos arquivos do Gerenciador de Impressão FreeFlow não seja permitido.

**Siga essas etapas para instalar o Conversor de Tíquete de Trabalho em um sistema Sun Solaris.**

Após o download do Conversor de Tíquete de Trabalho do site da Xerox:

1. Abra uma janela Terminal e digite o comando a seguir para estabelecer a permissão de execução para o instalador.

**NOTE:** *Para verificar o nome do arquivo, execute uma lista de diretório (ls) primeiro.*

```
chmod +x TicketConverter_install.bin
```

2. Digite o seguinte comando na janela Terminal:  
**./ TicketConverter\_install.bin**
3. Selecione o idioma no qual deseja que o Conversor de Tíquete de Trabalho seja exibido, na lista suspensa. Clique em **OK**. A janela **Introdução** é exibida.

4. Clique em **Avançar**. A tela **Acordo de Licença** é exibida.
5. Selecione o botão **Aceito os termos do Acordo de Licença** para prosseguir.
6. Clique em **Avançar**. A tela **Informações Importantes** é exibida. Depois de ler as informações importantes:
7. Clique em **Avançar**. A tela **Escolher a pasta de instalação** é exibida.
8. Faça o seguinte:
  - Clique em **Escolher** para selecionar um local diferente para o Conversor de Tiquete de Trabalho do que o padrão exibido na caixa de texto. A caixa de diálogo **Procurar pasta** é exibida. Selecione uma pasta e clique em **OK**. Clique em **Avançar**. A tela **Selecione local para atalho** é exibida.
  - Clique em **Avançar** para aceitar o local padrão. A tela **Selecione local para atalho** é exibida.
9. Clique no botão ao lado do local no qual deseja que o ícone do atalho para o Conversor do Tiquete de Trabalho seja exibido, ou clique no botão **Não criar ícones**.
10. Clique em **Avançar**. A tela **Escolher Máquina Virtual Java** é exibida.
11. Clique em **Instalar uma MV especificamente para este aplicativo** ou em **Escolher uma MV já instalada no sistema**. Se você selecionar **Escolher uma VM já instalada neste sistema**, poderá:
  - Aceitar Java padrão executável
  - Selecione **Procurar outros** para executar uma busca automática por outra Máquina Virtual Java.
  - Selecione **Escolher outra** para executar uma busca manual.
12. Clique em **Avançar**. A tela **Resumo da pré-instalação** é exibida.
13. Clique em **Avançar**. A instalação começa. A tela **Instalação concluída** é exibida.
14. Desmarque a caixa de seleção **Leia-me** se não desejar ler o arquivo Leia-me.
15. Clique em **Concluído**. Caso você não desmarque a caixa de seleção **Leia-me**, o arquivo **Leia-me** será aberto. Selecione **Arquivo > Sair** para fechar o arquivo **Leia-me**. A instalação está completa.
16. Especifique as impressoras que deseja utilizar com o Gerenciador de Impressão FreeFlow usando a ferramenta **Registro da Impressora**.

Consulte a ajuda on-line desse aplicativo para obter mais informações sobre como usá-lo.

## Instalação do Conversor de Tíquetes de Trabalho em um sistema Red Hat Linux

---

Siga essas etapas para instalar o Conversor de Tíquete de Trabalho Xerox em uma estação de trabalho Red Hat.

**NOTE:** *Essas instruções supõem que você possua um conhecimento básico de Linux e do uso de uma janela do Terminal para executar funções gerais de gerenciamento de arquivos.*

Caso o Gerenciador de Impressão FreeFlow para Linux esteja instalado como raiz, pode ser que outros usuários não consigam usar o Gerenciador de Impressão FreeFlow a menos que as permissões padrão sejam modificadas.

**Siga essas etapas para instalar o Conversor de Tíquete de Trabalho em um sistema Red Hat Linux.**

Após o download do Conversor de Tíquete de Trabalho do site da Xerox:

1. Abra uma janela Terminal e digite o comando a seguir para estabelecer a permissão de execução para o instalador.

**NOTE:** *Para verificar o nome do arquivo, execute uma lista de diretório (ls) primeiro.*

```
chmod +x TicketConverter_install_linux.bin
```

2. Digite o seguinte comando na janela Terminal:  
**./ TicketConverter\_linux.bin**
3. Selecione o idioma no qual deseja que o Conversor de Tíquete de Trabalho seja exibido, na lista suspensa. Clique em **OK**. A **Tela Introdução** é exibida.
4. Clique em **Avançar**. A tela **Acordo de Licença** é exibida.
5. Selecione o botão **Aceito os termos do Acordo de Licença** para prosseguir.
6. Clique em **Avançar**. A tela **Informações Importantes** é exibida. Depois de ler as informações:
7. Clique em **Avançar**. A tela **Escolher a pasta de instalação** é exibida.

8. Faça o seguinte:
  - Clique em **Escolher** para selecionar um local diferente para o Conversor de Tiquete de Trabalho do que o padrão exibido na caixa de texto. A caixa de diálogo **Procurar pasta** é exibida. Selecione uma pasta e clique em **OK**. Clique em **Avançar**. A tela **Escolher o local de atalhos** é exibida.
  - Clique em **Avançar** para aceitar o local padrão. A tela **Selecione local para atalho** é exibida.
9. Clique no botão ao lado do local no qual deseja que o ícone do atalho para o Conversor do Tiquete de Trabalho seja exibido, ou clique no botão **Não criar ícones**.
10. Clique em **Avançar**. A tela **Escolher Máquina Virtual Java** é exibida.
11. Clique em **Instalar uma MV especificamente para este aplicativo** ou em **Escolher uma MV já instalada no sistema**. Se você selecionar **Escolher uma VM já instalada neste sistema**, poderá:
  - Aceitar Java padrão executável
  - Selecione Procurar outros para executar uma busca automática por outra MV
  - Selecione Escolher outro para executar uma busca manual
12. Clique em **Avançar**. A tela **Resumo da pré-instalação** é exibida.
13. Clique em **Avançar**. A instalação começa. A tela **Instalação concluída** é exibida.
14. Desmarque a caixa de seleção **Leia-me** se não desejar ler o arquivo **Leia-me**.
15. Clique em **Concluído**. Caso você não desmarque a caixa de seleção **Leia-me**, o arquivo **Leia-me** será aberto. Selecione **Arquivo > Sair** para fechar o arquivo **Leia-me**. A instalação está concluída.
16. Especifique as impressoras que deseja utilizar com o Gerenciador de Impressão FreeFlow usando a ferramenta **Registro da Impressora**. Consulte a ajuda on-line desse aplicativo para obter mais informações sobre como usá-lo.

## Instalação do Conversor de Tíquetes de Trabalho em um sistema Mac OS X

---

Siga estas etapas para instalar o Conversor de Tíquete de Trabalho Xerox em um sistema Mac OS X.

OS X 10.4 ou posterior é necessário para a instalação do Gerenciador de Impressão FreeFlow. Sistemas operacionais anteriores não possuem a versão necessária da Máquina Virtual Java e, apesar do Gerenciador de Impressão FreeFlow ser instalado, ele não funcionará com uma versão anterior da Máquina Virtual Java.

O Gerenciador de Impressão FreeFlow requer Macintosh Java Runtime Engine versão 1.4.2 ou posterior para ser executado. Caso uma mensagem seja exibida afirmando que a versão correta do JRE não está instalada, o sistema operacional deve ser atualizado.

### **Siga estas etapas para instalar o Conversor de Tíquete de Trabalho em um sistema Mac OS X.**

Após o download do Conversor de Tíquete de Trabalho do site da Xerox:

1. Dê um clique duplo em **TicketConverter\_install.zip**.
2. Localize o arquivo **TicketConverter\_install.exe** sempre que descarregá-lo. Dê um clique duplo em **TicketConverter.install.exe** para executar o instalador. A tela **Conversor de Tíquete de Trabalho Xerox** é exibida.
3. Selecione o idioma no qual deseja que o Conversor de Tíquete de Trabalho seja exibido, na lista suspensa. Clique em **OK**. A janela **Introdução** é exibida.
4. Clique em **Avançar**. A tela **Acordo de Licença** é exibida.
5. Selecione o botão **Aceito os termos do Acordo de Licença** para prosseguir.
6. Clique em **Avançar**. A tela **Informações Importantes** é exibida. Depois de ler as informações importantes:
7. Clique em **Avançar**. A tela **Escolher a pasta de instalação** é exibida.
8. Faça o seguinte:
  - Clique em **Escolher** para selecionar um local diferente para o Conversor de Tíquete de Trabalho do que o padrão exibido na caixa de texto. A caixa de diálogo **Procurar pasta** é exibida.



Selecione uma pasta e clique em **OK**. Clique em **Avançar**. A tela **Selecione local para atalho** é exibida.

- Clique em **Avançar** para aceitar o local padrão. A tela **Escolher o local de atalhos** é exibida.
9. Clique no botão ao lado do local no qual deseja que o ícone do atalho para o Conversor do Tiquete de Trabalho seja exibido, ou clique no botão **Não criar ícones**.
  10. Clique em **Avançar**. A tela **Escolher Máquina Virtual Java** é exibida.
  11. Clique em **Instalar uma MV especificamente para este aplicativo** ou em **Escolher uma MV já instalada no sistema**. Se você selecionar **Escolher uma VM já instalada neste sistema**, poderá:
    - Aceitar Java padrão executável
    - Selecione **Procurar outros** para executar uma busca automática por outra Máquina Virtual Java.
    - Selecione **Escolher outra** para executar uma busca manual.
  12. Clique em **Avançar**. A tela **Resumo da pré-instalação** é exibida.
  13. Clique em **Avançar**. A instalação começa. A tela **Instalação concluída** é exibida.
  14. Desmarque a caixa de seleção **Leia-me** se não desejar ler o arquivo **Leia-me**.
  15. Clique em **Concluído**. Caso você não desmarque a caixa de seleção **Leia-me**, o arquivo **Leia-me** será aberto. Selecione **Arquivo > Sair** para fechar o arquivo **Leia-me**. A instalação está completa.

O Gerenciador de Impressão FreeFlow está localizado em:  
**Applications/XPPS/TicketConverter<versão>**
  17. Especifique as impressoras que deseja utilizar com o Gerenciador de Impressão FreeFlow usando a ferramenta **Registro da Impressora**. Consulte a ajuda on-line desse aplicativo para obter mais informações sobre como usá-lo.



## 3. Utilização do Conversor de Tíquetes de Trabalho

Quando o Conversor de Tíquete de Trabalho for instalado, você poderá usá-lo para:

- Converter tíquetes de trabalho legados .xjt para tíquetes de trabalho .xpf
- Exibir o registro de conversão
- Salvar o registro de conversão para arquivo
- Limpar o registro de conversão

**NOTE:** *Os novos arquivos atualizados terão o nome e localização do tíquete original, mas a extensão será alterada para .xpf. Os arquivos .xjt originais não serão modificados pela atualização.*

### Como abrir o Conversor de Tíquetes de Trabalho

Use o Conversor de Tíquete de Trabalho para converter tíquetes de trabalho .xjt legados para tíquetes de trabalho .xpf , reconhecidos por impressoras Xerox e drivers de impressora mais recentes.

**NOTE:** *O Conversor de Tíquete de Trabalho Xerox pode converter tíquetes XJT gerados somente pela suite de ferramentas XPPS. Ele não pode converter tíquetes de trabalho gerados pelo software DigiPath ou FreeFlow.*

### Execute o seguinte para converter tíquetes de trabalho .xjt para tíquetes de trabalho .xpf

1. Para iniciar o Conversor de Tíquete de Trabalho:

#### Windows

Clique em **Programas > Aplicativos Xerox FreeFlow**. Clique em **Conversor de Tíquete de Trabalho Xerox**.

#### Solaris

Na janela do Gerenciador de Arquivos, vá para:  
**XPPS / FreeFlow\_Print\_Manager\_Tools\_Suite\_<version>**.  
Dê um clique duplo em **Conversor de Tíquete de Trabalho Xerox**.

#### Macintosh

No Localizador, vá para:  
**<unidade de disco rígido local> / Applications / XPPS > FreeFlow  
Print Manager Tool Suite <versão> >**. Dê um clique duplo em  
**Conversor de Tíquete de Trabalho Xerox**.

#### Red Hat Linux

Na janela Gerenciador de Programas, vá para:  
**/home/<seu ID do usuário>/XPPS /  
FreeFlow\_Print\_Manager\_Tools\_Suite\_<versão>**.  
Dê um clique duplo em **Conversor de Tíquete de Trabalho Xerox**.

A janela Conversor de Tíquete de Trabalho Xerox é exibida.

## Como converter tíquetes de trabalho .xjt em tíquetes .xpf

---

Use o Conversor de Tíquete de Trabalho para converter tíquetes de trabalho .xjt legados em tíquetes de trabalho .xpf, reconhecidos por impressoras Xerox e drivers de impressora mais recentes.

**NOTE:** O *Conversor de Tíquete de Trabalho Xerox* pode converter tíquetes XJT gerados somente pela suite de ferramentas XPPS. Ele não pode converter tíquetes de trabalho gerados pelo software DigiPath ou FreeFlow.

### Execute o seguinte para converter tíquetes de trabalho .xjt para tíquetes de trabalho .xpf

Na janela Conversor de Tíquete de Trabalho Xerox:

1. Clique no botão **Selecionar tíquete(s)** ou clique em **Arquivo > Selecionar tíquete(s)**. A janela **Selecionar tíquete(s)** é exibida.
2. Use a caixa de texto Examinar para procurar o(s) tíquete(s) de trabalho que você deseja converter.

**NOTE:** Para atualização, você pode selecionar um único arquivo ou selecionar vários arquivos de diversos diretórios. A conversão ignorará os tíquetes não .xjt. Também é possível selecionar **Recursivo** para atualizar todos os tíquetes no diretório atual e todos os sub-diretórios sob ele. Os novos arquivos atualizados terão o nome e localização do tíquete original, mas a extensão será alterada para .xpf. Os arquivos .xjt originais não serão modificados pela atualização.

3. Marque a caixa de seleção **Incluir Subdiretórios** para incluir tíquetes de trabalho nos subdiretórios de um diretório selecionado.
4. Clique no botão **Selecionar Tíquete(s)** para selecionar os tíquetes de trabalho ou diretório/subdiretórios. Você retornará à janela Conversor de Tíquete de Trabalho Xerox.
5. Clique no botão **Iniciar Atualização** para iniciar o processo de conversão. Clique no botão **Parar** em qualquer ponto para parar a conversão.
6. Quando a conversão for concluída, o número de tíquetes antigos encontrados e o número de tíquetes antigos que foram atualizados aparecem na janela **Registro de resultados**.

## Como trabalhar com o Registro de Resultados (Conversão)

Após a atualização dos tíquetes de trabalho, você pode exibir os resultados na janela Registro de Atualização e então salvar o registro para arquivo ou limpar o registro.

### **Execute o seguinte para salvar o Registro de Resultados para arquivo**

Na janela Conversor de Tíquete de Trabalho Xerox:

1. Clique em **Arquivo > Salvar registro para arquivo**. A janela **Salvar registro para arquivo** é exibida.
2. Use a caixa de texto **Examinar** para selecionar um local para o arquivo de registro.
3. Digite o nome do arquivo de registro na caixa de texto **Nome do arquivo**.
4. Clique em **Salvar**.

### **Execute o seguinte para limpar o Registro de Resultados**

Na janela Conversor de Tíquete de Trabalho Xerox:

1. Clique em **Arquivo > Limpar registro**. Uma caixa de diálogo de confirmação **Limpar registro** é exibida.
2. Clique em **Sim**. O Registro de resultados é limpo.





