

Installazione del software Xerox FreeFlow® Repository Management Server

Repository Management Server (RMS) è il servizio che consente la connessione tra le applicazioni FreeFlow e gli archivi documenti supportati.

Prerequisiti

Per installare il software RMS, attenersi alle seguenti linee guida:

- Il software RMS è compatibile solo con i sistemi operativi Windows Server 2003 o XP.
- Per accedere a un server SharePoint, **è necessario** che il software RMS sia installato sullo stesso PC del software SharePoint.
- Quando si installa il software RMS sullo stesso PC del software SharePoint, **è necessario** installare per primo il software SharePoint.
- Per accedere a un server DocuShare, il software RMS può essere installato sullo stesso PC dell'applicazione FreeFlow oppure su un PC che soddisfi gli stessi requisiti hardware e software minimi dell'applicazione FreeFlow. **Non** installare il software RMS sullo stesso PC del software DocuShare.
- Quando il software RMS e l'applicazione FreeFlow vengono installati sullo stesso PC, il software RMS deve essere installato per primo.

Installazione

Per installare il software RMS, seguire questi passaggi.

1. Individuare la posizione del file eseguibile del software RMS scaricato in precedenza. Fare doppio clic sul file eseguibile. Il programma di installazione di FreeFlow verrà lanciato, eseguendo il controllo dei prerequisiti e visualizzando la schermata iniziale.
2. Fare clic su **Avanti**. Verrà visualizzata la schermata per la scelta del tipo di installazione.
3. Fare clic su **Avanti**. Verrà visualizzata la schermata per la scelta della destinazione di installazione dei file.
4. Fare clic su **Avanti** per accettare la destinazione predefinita. Verrà visualizzata la schermata di conferma dell'inizio dell'installazione.
5. Se prescelto, fare clic su **Cambia** per scegliere una destinazione diversa.
6. Fare clic su **Installa**. L'applicazione verrà installata. Al termine, verrà visualizzata la schermata di conferma del completamento dell'installazione.
7. Fare clic su **Fine**. Il sistema verrà riavviato.

Configurazione

Per configurare la connessione del software RMS, seguire le istruzioni riportate nella documentazione e nella guida in linea di FreeFlow.

Se il software RMS e l'applicazione FreeFlow sono installati sullo stesso PC, la posizione dell'archivio può essere impostata su "localhost" nella configurazione di sistema o nelle preferenze dell'applicazione.