

Xerox FreeFlow® Repository Management Server-software installeren

De Repository Management Server (RMS) is de service waarmee FreeFlow-applicaties verbinding kunnen maken met ondersteunde documentopslagplaatsen.

Vereisten

Hieronder vindt u de richtlijnen voor het installeren van de RMS-software:

- De RMS-software is alleen compatibel met Windows Server 2003 of XP-besturingssystemen.
- Wanneer u toegang wilt krijgen tot een SharePoint-server, **moet** de RMS-software op dezelfde pc als de SharePoint-software worden geïnstalleerd.
- Als de RMS-software op dezelfde pc als de SharePoint-software wordt geïnstalleerd, **moet** de SharePoint-software eerst worden geïnstalleerd.
- Wanneer u toegang wilt krijgen tot een DocuShare-server, kan de RMS-software op dezelfde pc als de FreeFlow-applicatiesoftware of op een pc met dezelfde minimale hardware- en softwarevereisten als de FreeFlow-applicatiesoftware worden geïnstalleerd. Installeer de RMS-software **niet** op dezelfde pc als de DocuShare-software.
- Als de RMS-software en de FreeFlow-applicatiesoftware op dezelfde pc worden geïnstalleerd, moet de RMS-software **vóór** de FreeFlow-applicatiesoftware worden geïnstalleerd.

Installatie

Volg de volgende algemene stappen om de FreeFlow RMS Server-software te installeren:

1. Zoek het uitvoerbare bestand van de RMS Server-software dat u eerder hebt gedownload. Dubbelklik op het uitvoerbare bestand. Het FreeFlow-installatieprogramma wordt gestart, controleert of er aan de vereisten wordt voldaan en geeft vervolgens het welkomtscherm weer.
2. Klik op **Next [Volgende]**. Het scherm Type of Install [Installatietype] wordt weergegeven.
3. Klik op **Next [Volgende]**. Het scherm Destination [Bestemming] wordt weergegeven.
4. Klik op **Next [Volgende]** om de standaard installatielocatie te accepteren. Het scherm Ready to Install [Gereed om te installeren] wordt weergegeven.
5. Klik desgewenst op **Change [Wijzigen]** om een andere installatielocatie te selecteren.
6. Klik op **Install [Installeren]**. De applicatie wordt geïnstalleerd. Het scherm Installation Completed [Installatie voltooid] wordt weergegeven.
7. Klik op **Finish [Voltooien]**. Het systeem wordt opnieuw gestart.

Configuratie

Volg de instructies in uw FreeFlow-documentatie en online-Help om de RMS-verbinding te configureren.

Als de RMS-software en de FreeFlow-applicatiesoftware op dezelfde pc staan, kan de opslagplaatslocatie in de systeemconfiguratie van de applicatie of in de voorkeuren op 'localhost' [lokale host] worden ingesteld.