

## Instalação do Xerox FreeFlow® software Servidor de Gerenciamento do Repositório

O Servidor de Gerenciamento do Repositório (RMS) é um serviço que permite que os aplicativos FreeFlow sejam conectados a repositórios de documentos compatíveis.

### Pré-requisitos

Use as orientações abaixo para instalar o software RMS:

- O software RMS é compatível apenas com os sistemas operacionais Windows XP ou Server 2003.
- Para acessar o servidor SharePoint, o software RMS **tem que** ser instalado no mesmo PC que o software SharePoint.
- Se o software RMS for instalado no mesmo PC que o SharePoint, este **tem que** ser instalado primeiro.
- Para acessar o servidor DocuShare, o software RMS pode ser instalado no mesmo PC que o aplicativo FreeFlow ou em um PC com a mesma configuração mínima requisitada pelo aplicativo FreeFlow. **Não** instale o software RMS no mesmo PC que o DocuShare.
- Se o software RMS e o aplicativo FreeFlow estiverem sendo instalados no mesmo PC, o RMS deve ser instalado antes do FreeFlow.

### Instalação

Use as etapas gerais a seguir para instalar o software Servidor RMS FreeFlow.

1. Localize o software Servidor RMS executável que descarregou anteriormente. Clique duas vezes no arquivo executável. O aplicativo Instalador do FreeFlow inicia, verifica os pré-requisitos e exibe a tela "Bem-vindo".
2. Clique em **Avançar**. A tela "Tipo de Instalação" é exibida.
3. Clique em **Avançar**. A tela "Destino" é exibida.
4. Clique em **Avançar** para aceitar a localização de instalação padrão. A tela "Pronto para Instalar" é exibida.
5. Se quiser, clique em **Alterar** para selecionar um local de instalação diferente.
6. Clique em **Instalar**. O aplicativo é instalado. A tela "Instalação Concluída" é exibida.
7. Clique em **Concluir**. O sistema será reiniciado.

### Configuração

Siga as instruções de sua documentação FreeFlow e a ajuda on-line para configurar a conexão RMS.

Se o software RMS e o aplicativo FreeFlow estiverem no mesmo PC, o local do repositório pode ser definido para "localhost" em preferências ou configuração do sistema do aplicativo.