

VERSIONE 1.1
LUGLIO 2023
702P09035

Software Visione FreeFlow[®] di Xerox[®]

Guida all'installazione

© 2023 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox® e FreeFlow® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Questo software include software sviluppato da Adobe Systems Incorporated.

Adobe, il logo Adobe, il logo Adobe PDF, PDF Converter SDK, Adobe Acrobat Pro DC, Adobe Reader DC e PDF Library sono marchi o marchi registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Il browser Google Chrome™ è un marchio di Google LLC.

Microsoft®, Windows®, Edge®, Microsoft Language Pack, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 2016, Microsoft SQL Server e Internet Explorer® sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Apple®, Macintosh®, Mac®, macOS® e Safari® sono marchi o marchi registrati di Apple, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

Mozilla Firefox è un marchio di Mozilla Foundation negli Stati Uniti e in altri paesi.

BR38954

Sommario

Prerequisiti	5
Requisiti del server	6
Installazione del software Visione FreeFlow® di Xerox®	7
Licenza di Visione FreeFlow® di Xerox®	8
Installazione del software Visione FreeFlow® di Xerox®	9
Installazione	9
Opzioni server	11
Gestione utenti	13
Impostazione della licenza	14
Avvio dell'app Visione FreeFlow® di Xerox®	15
Per avviare l'app Visione FreeFlow® di Xerox®	15
Amministrazione	17
Aggiornamento della licenza	18

Prerequisiti

Questo capitolo contiene:

Requisiti del server	6
----------------------------	---

Requisiti del server

Le informazioni su CPU, archiviazione su disco e sistema operativo possono cambiare di frequente. Per le specifiche relative a server e stampanti, consultare le *Note di rilascio di Visione FreeFlow® di Xerox®*. Le Note di rilascio vengono aggiornate con ciascun rilascio, ivi incluse patch, versioni secondarie e versioni principali.

Per scaricare il documento, accedere alla pagina Web di Visione FreeFlow® su www.xerox.com/vision.

Nella sezione Requisiti di sistema, selezionare **Scarica note di rilascio** per visualizzare i requisiti di sistema completi.

Installazione del software Visione FreeFlow® di Xerox®

Questo capitolo contiene:

Licenza di Visione FreeFlow® di Xerox®	8
Installazione del software Visione FreeFlow® di Xerox®	9
Avvio dell'app Visione FreeFlow® di Xerox®	15

Licenza di Visione FreeFlow® di Xerox®

Durante l'installazione del software Visione FreeFlow® di Xerox®, viene chiesto di installare un di licenza.

Licenza di prova

Visione FreeFlow® di Xerox® può essere installato in modalità di prova senza una licenza. La versione di prova resta attiva per 45 giorni. Al termine del periodo di prova, acquistare una licenza di produzione per poter continuare a utilizzare il software.



Nota: È possibile installare la versione di prova solo una volta su ciascun computer.

Licenza di produzione

Il kit di abilitazione licenza software di Visione FreeFlow® di Xerox® fornito con l'ordine contiene la chiave di attivazione e il numero di serie del prodotto, che possono essere utilizzati per scaricare una licenza (file .dat) dal portale di attivazione software Xerox, <https://www.xeroxlicensing.xerox.com/fik/>.

Installazione del software Visione FreeFlow® di Xerox®

INSTALLAZIONE

Prima di iniziare, consultare la *Guida alla sicurezza di Visione Xerox® FreeFlow®* per importanti informazioni sulla sicurezza del prodotto. Per ottenere tale documento, visitare la pagina web della sicurezza Xerox all'indirizzo <https://security.business.xerox.com>.

1. Fare doppio clic sul file del programma d'installazione di Visione FreeFlow® di Xerox®.



Nota: Il file di installazione è un file .exe. Il nome file inizia con XeroxFreeFlowVisionSetup, seguito da una serie di numeri che rappresentano la versione, la data, l'ora e il build del software.

2. Per consentire all'app di apportare modifiche al proprio dispositivo, fare clic su **Sì**.
3. Selezionare la lingua da utilizzare durante l'installazione. La lingua predefinita è Inglese. Fare clic su **OK**.

Appare un messaggio di benvenuto nella procedura di configurazione guidata di Visione FreeFlow® di Xerox®.

4. Fare clic su **Avanti**.
5. Leggere il Contratto di licenza, quindi scegliere una delle seguenti opzioni:
 - Per accettare i termini, selezionare **Accetto i termini contenuti nel contratto di licenza**, quindi fare clic su **Avanti**. Attendere che il software venga installato.
 - Per rifiutare i termini, selezionare **Non accetto i termini contenuti nel contratto di licenza**, quindi fare clic su **Annulla**. Quando viene chiesto, confermare l'annullamento. I file non vengono installati e il programma d'installazione si chiude.
6. Selezionare la posizione in cui si desidera installare Visione FreeFlow® di Xerox®. La posizione predefinita è C:\ProgramFiles\Xerox\FreeFlow Vision. Scegliere la posizione predefinita oppure sfogliare per selezionare una posizione alternativa. Per continuare, fare clic su **Avanti**.



Nota: L'installazione richiede un minimo di 1 GB di spazio libero su disco.



Nota: Se la cartella Visione FreeFlow non esiste, viene visualizzata una finestra di dialogo in cui viene richiesto di creare la cartella.

7. Compare Selezionare la cartella Menu Start. Scegliere la posizione predefinita oppure sfogliare per selezionare una posizione alternativa. Per continuare, fare clic su **Avanti**.
8. Viene visualizzata la finestra di dialogo Pronto per l'installazione. Fare clic su **Installa**. La procedura di installazione guidata guida l'utente attraverso il resto dell'installazione.
9. Viene visualizzata una finestra di dialogo in cui si informa che prima di poter utilizzare Visione FreeFlow sono necessari ulteriori passaggi di configurazione. Per continuare, fare clic su **Avanti**.

10. Selezionare una delle seguenti opzioni server:
 - **Utilizza un server di database SQL esistente:** Per utilizzare un server di database SQL esistente, consultare
 - [Utilizza un server di database SQL esistente](#) oppure
 - [Prerequisiti del database SQL esistente](#)
 - **Crea e utilizza un server di database SQL locale:** Per configurare il database adesso, consultare [Crea e utilizza un server di database SQL locale](#).
Al termine, andare al [passaggio 11](#).
 - **Configura il server più tardi e termina la configurazione:** Per configurare il database successivamente, consultare [Configura il server più tardi e termina la configurazione](#).
11. Selezionare l'**account Windows** che verrà utilizzato per eseguire l'applicazione Visione FreeFlow in background. Per continuare, fare clic su **Avanti**.
 - **Utilizza servizio locale (predefinita):** Questa è l'impostazione consigliata.
 - **Utilizza sistema locale:** Questa opzione è consigliata solo per finalità avanzate.
 - **Utilizza altro accesso Windows:** Per connettersi a un server remoto (solo per impostazioni avanzate). Assicurarsi che l'utente prescelto sia il proprietario del database.
12. Scegliere il metodo di autenticazione server SQL. Per continuare, fare clic su **Avanti**. Selezionare una delle seguenti opzioni:
 - **Utilizza nomi di Windows Active Directory** (utenti AD o utenti Windows locali) oppure
 - **Utilizza nomi Utente SQL**
13. Inserire il **Nome del database SQL Server**. Per continuare, fare clic su **Avanti**.
 Nota: Il nome database predefinito è FreeFlowVision.
14. Selezionare una delle seguenti opzioni di gestione utente. Per continuare, fare clic su **Avanti**.
 - **Gestisci gli account utente all'interno dell'applicazione Visione FreeFlow®:** Per utilizzare Gestisci gli account utente all'interno dell'applicazione Visione FreeFlow®, consultare [Gestisci gli account utente all'interno dell'applicazione Visione FreeFlow](#).
 - **Consenti a Windows Active Directory di gestire gli account utente:** Per utilizzare Consenti a Windows Active Directory di gestire gli account utente, consultare [Consenti a Windows Active Directory di gestire gli account utente](#).
15. Il programma di installazione di Visione FreeFlow continua con i passaggi di **configurazione** pertinenti all'avanzamento dell'installazione.
16. Al termine dell'installazione, l'utente riceve una notifica che conferma il completamento dell'installazione di Visione FreeFlow. Per uscire dal programma di installazione, selezionare **Chiudi**.
17. Per avviare l'app Visione FreeFlow, consultare [Avvio dell'app Visione FreeFlow® di Xerox®](#).

OPZIONI SERVER

Utilizzare un server di database SQL locale esistente

1. Consultare [Prerequisiti del database SQL esistente](#).
2. Per configurare l'SQL server utilizzando un database SQL esistente, selezionare l'opzione **Utilizza un server di database SQL esistente**. Per continuare, fare clic su **Avanti**.
3. Digitare il server host.

 Nota: Il server host predefinito è localhost.

4. Selezionare il Nome istanza dal menu a discesa.

 Nota: Il nome database predefinito è FreeFlowVision.

5. Fare clic su **Avanti**.
Tornare alla sezione della documentazione dalla quale si proveniva.

Utilizzare un server di database SQL remoto esistente

1. Consultare [Prerequisiti del database SQL esistente](#).
2. Per configurare SQL Server utilizzando un database SQL remoto esistente, selezionare l'opzione **Utilizza un server di database SQL esistente**. Per continuare, fare clic su **Avanti**.
3. Digitare L'IP del server host.
4. Selezionare il Nome istanza dal menu a discesa.

 Nota: Il nome database predefinito è FreeFlowVision.

5. Fare clic su **Avanti**.
Tornare alla sezione della documentazione dalla quale si proveniva.

Prerequisiti del database SQL esistente

1. Creare un database vuoto che verrà utilizzato per Visione FreeFlow.

 Nota: Il nome database consigliato è FreeFlowVision.

2. Scegliere un Utente Windows AD e fornire a tale utente l'accesso come proprietario al nuovo database.
3. Configurare il Browser SQL Server su SQL Server per l'esecuzione automatica.
4. Verificare che il protocollo TCP sia abilitato per la propria istanza di SQL Server.
5. Aprire le porte richieste sul firewall di SQL Server.
 - La porta dell'istanza SQL di Visione FreeFlow.
 - La porta del browser SQL Server.
6. Consentire all'utente designato l'esecuzione come servizio sul server FreeFlow.

7. Quando si crea un server Database remoto, fornire la dimensione massima del proprio database SQL remoto quando viene richiesto.

Crea e utilizza un server di database SQL locale

1. Per creare un nuovo database SQL Locale, nella schermata Selezionare il server di database , selezionare **Crea e utilizza un server di database SQL locale**.
2. Per continuare, fare clic su **Avanti**.
3. Scegliere il Metodo di autenticazione SQL Server.
Selezionare una delle seguenti opzioni:
 - **Utilizza nomi di Windows Active Directory** (utenti AD o utenti Windows locali) oppure
 - **Utilizza nomi autenticazione SQL**

Nomi di Windows Active Directory

1. Viene visualizzata la finestra Crea nome istanza del server di database SQL locale. Per continuare, fare clic su **Avanti**.
 -  Nota: Il nome database predefinito è FreeFlowVision.
 -  Nota: Se il programma d'installazione rileva un'istanza di server SQL denominata FreeFlowVision, viene visualizzato un messaggio indicante che l'istanza locale di Visione FreeFlow è installata. Non è possibile installare nuovamente il software SQL.
2. Viene visualizzata la finestra Installa server SQL ora. Per continuare, fare clic su **Installa**.
In Configurazione SQL Server viene mostrato lo stato di avanzamento dell'installazione.
3. Inserire le informazioni per collegarsi al server di database SQL.
Digitare il server host.
 -  Nota: Il server host predefinito è localhost.
 -  Nota: Il nome istanza predefinito creato è FREEFLOWVISION.
4. Fare clic su **Avanti**.
Tornare alla sezione della documentazione dalla quale si proveniva.

Utilizza nomi autenticazione SQL

1. Nella finestra di dialogo Crea database SQL locale, digitare una password di amministratore di sistema, quindi digitare nuovamente la password. Fare clic su **Avanti**.

 Nota: Il nome del database predefinito è FreeFlowVision e Nome utente server sa.

 Nota: Se il programma d'installazione rileva un'istanza di server SQL denominata FreeFlowVision, viene visualizzato un messaggio indicante che l'istanza locale di Visione FreeFlow è installata. Non è possibile installare nuovamente il software SQL.

 Nota: Assicurarsi che la password soddisfi i requisiti minimi di Visione FreeFlow. Durante l'installazione, i requisiti vengono indicati nella schermata di creazione dell'account utente amministratore.

2. Per avviare l'installazione di SQL Server fare clic su **Installa**.

In Configurazione SQL Server viene mostrato lo stato di avanzamento dell'installazione.

3. Inserire le informazioni per collegarsi al server di database SQL.

Digitare il server host.

 Nota: Il server host predefinito è localhost.

 Nota: Il nome istanza predefinito creato è FREEFLOWVISION.

4. Fare clic su **Avanti**.

Tornare alla sezione della documentazione dalla quale si proveniva.

Configura il server più tardi e termina la configurazione

1. Per impostare il database successivamente, nella scheda Imposta database, selezionare **Configura il server più tardi e termina la configurazione**.

2. Fare clic su **Avanti**.

Viene visualizzata una finestra di dialogo indicante che l'installazione di Visione FreeFlow è incompleta.

3. Fare clic su **Chiudi**.

Il software Visione FreeFlow è ora disinstallato.

GESTIONE UTENTI

Gestisci gli account utente all'interno dell'applicazione Visione FreeFlow

1. Inserire i dati per creare l'account utente Amministratore iniziale. Per continuare, fare clic su **Avanti**.

a. Crea un nome utente amministratore.

b. Inserire l'indirizzo e-mail di un contatto.

- c. Creare una password amministratore.



Nota: Assicurarsi che la password soddisfi i requisiti minimi di Visione FreeFlow. Durante l'installazione, i requisiti vengono indicati nella schermata di creazione dell'account utente amministratore.

- d. Digitare di nuovo la password amministratore.
2. Seguire i passaggi indicati in [Impostazione della licenza](#).

Consenti a Windows Active Directory di gestire gli account utente

1. Inserire il nome utente Windows autenticato da utilizzare come account utente Amministratore iniziale. Per continuare, fare clic su **Avanti**.
2. Seguire i passaggi indicati in [Impostazione della licenza](#).

IMPOSTAZIONE DELLA LICENZA

1. Nella scheda Imposta licenza, selezionare un'opzione:
 - **Avvia una prova gratuita (45 giorni):** Questa opzione consente di attivare una licenza di prova gratuita di 45 giorni con decorrenza immediata. Per continuare a utilizzare l'applicazione una volta scaduto il periodo di prova, acquistare una licenza.
 - **Acquisisci una licenza adesso:** Ottenere un file di licenza dal [Portale di attivazione software Xerox](#), quindi copiare il file di licenza su un'unità di memoria flash. Nella scheda Imposta licenza, fare clic su **Importa file di licenza** e individuare il file .dat di licenza. Seguire le istruzioni su schermo.
2. Fare clic su **Avanti**. Per continuare con i passaggi dell'impostazione. Tornare alla sezione della documentazione dalla quale si proveniva nella sezione Installazione.

Avvio dell'app Visione FreeFlow® di Xerox®

L'app Visione FreeFlow® di Xerox® viene avviata in background al termine della procedura di installazione. Viene creata un'icona della barra delle applicazioni Servizio Visione FreeFlow situata nella parte inferiore dello schermo. Una barra verde sul lato destro dell'icona indica che il servizio è in esecuzione. Una barra rossa sul lato destro dell'icona indica che il servizio non è in esecuzione.

Se il servizio non è in esecuzione, le istruzioni per avviare il servizio Visione FreeFlow® di Xerox® sono le seguenti:

- Fare clic con il tasto destro sull'icona della barra delle applicazioni **Servizio Visione FreeFlow**, quindi selezionare **Avvia servizio Visione FreeFlow**. Oppure
- Selezionare la **Cartella Menu Start** creata durante l'installazione e fare clic su **Pannello comandi di Visione FreeFlow di Xerox e Avvia servizio** oppure **Riavviare** Windows. Quando viene riavviato Windows, viene riavviato anche il software Visione FreeFlow® di Xerox®.

PER AVVIARE L'APP VISIONE FREEFLOW® DI XEROX®

1. Selezionare la **Cartella Menu Start** creata durante l'installazione e fare clic su **Accesso a Visione FreeFlow di Xerox**, oppure aprire un browser Web e digitare il nome host del server.

 Nota: La posizione predefinita Xerox è <http://localhost/FreeFlowVision/>.

2. Accedere all'app app Visione FreeFlow® di Xerox®.

 Nota: Se si seleziona **Consenti a Windows Active Directory di gestire gli account utente**, apparirà la finestra di Autorizzazione di sicurezza Windows in cui viene richiesto di registrare l'utente Windows autorizzato.

Inserire nomehost/nomeutente e password.

Amministrazione

Questo capitolo contiene:

Aggiornamento della licenza 18

Aggiornamento della licenza

1. Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona della barra delle applicazioni Servizio Visione FreeFlow nella parte inferiore dello schermo.
2. Selezionare **Apri impostazioni di Visione FreeFlow**.
Viene visualizzata la schermata Impostazione.
3. Seguire i passaggi indicati in **Impostazione della licenza**.
Una volta completato l'aggiornamento, viene visualizzato un messaggio indicante che l'aggiornamento è stato completato correttamente.
4. Per uscire, nella schermata Impostazione, fare clic su **Fine**.
Una volta aggiornata la licenza, è possibile utilizzare il software Visione FreeFlow® di Xerox®.

