

# ***Scan to PC Desktop***

6.0

*Getting Started with*

**Scan to PC Desktop**

*Kurzübersicht über*

**Desktop–Scannen**

*Guía de iniciación de*

**Scan to PC Desktop**

*Mise en route avec*

**Scan to PC Desktop**

*Introduzione a*

**Scan to PC Desktop**

*Introdução ao*

**Scan to PC Desktop**

*Standard version*

*Standard Edition*

*Edición estándar*

*Standard*

*Versione standard*

*Edição Padrão*

---

<i>English</i>	0
<i>Deutsch</i>	4
<i>Español</i>	8
<i>Français</i>	12
<i>Italiano</i>	16
<i>Português do Brasil</i>	20

# Getting Started with Scan to PC Desktop

This document provides instructions for installing the software associated with Scan to PC Desktop and the CentreWare Distribution Server Software. These software components include:

Client components:

- PaperPort SE
- OmniPage SE
- Image Retriever

Server component:

- OmniPage SE 1.0 for CentreWare Distribution Server

---

**NOTE:** Scan to PC Desktop products, including OmniPage, PaperPort and Image Retriever, are translated into English, French, Italian, German, Spanish, and Brazilian Portuguese. These products are designed to work with an operating system that is properly configured with the corresponding language. Use of these products with operating systems that are configured with non-supported languages is not recommended or supported.

---

Xerox Corporation  
800 Phillips Rd.  
Webster, NY 14580-9791

ScanSoft, Inc.  
9 Centennial Drive  
Peabody, MA 01944

© 2004 Xerox Corporation and ScanSoft, Inc. All rights reserved.

Printed in the United States of America.

XEROX®, The Document Company®, the stylized X®, and the identifying product names and numbers herein are trademarks of XEROX CORPORATION.

ScanSoft, the ScanSoft logo and all ScanSoft product names are trademarks or registered trademarks of ScanSoft, Inc. in the United States and/or other countries.

Other product names and images used in this guide may be trademarks or registered trademarks of their respective companies and are hereby acknowledged.

## **Installing Scan to PC Desktop**

*On most PCs, simply inserting the installation CD-ROM into the CD-ROM drive launches the Scan to PC Desktop installer.*

*However, if the installer does not automatically run on your PC after you insert the CD-ROM, do this:*

- 1. Use Windows Explorer to browse the CD-ROM.*
- 2. Double-click on the **autorun.exe** program on the CD-ROM.*

*Either way, the language chooser screen is the first screen displayed by the installer.*

*The installation CD-ROM contains multiple localized versions of the associated software. To begin, select the language appropriate for your installation. This displays a second dialog box that enables you to install the program, browse the CD, or visit ScanSoft's web site.*

*In the first screen you can choose which software you wish to install: the Scan To PC Desktop or the CentreWare Distribution Server component.*

*Select Scan to PC Desktop then select **Install Program** to display a screen that allows you to specify which components you want to install. Click the checkboxes **ON** for each item to be installed. To gain the full functionality of Scan to PC Desktop, leave all item checkboxes **ON** (the default).*

*Click **Next** to begin the installation. In the next screen, you must click **Yes** to accept the License Agreement and proceed with the installation.*

*A separate installer program for each component of Scan to PC Desktop (PaperPort SE, OmniPage SE, and Image Retriever) launches. Follow the installation instructions for each component.*

---

**NOTE:** On some systems, before the setup program continues with component installation, a Windows Installer program launches to update necessary system files. After these files are installed, a message appears instructing you to reboot your system. When Windows restarts, the installation automatically continues.

---

## **PaperPort SE**

In the PaperPort installation Welcome screen, click **Next**. Then, specify your name, and optionally that of your company in the following dialog box. Click **Next**.

When prompted, it is recommended that you specify a **Typical** installation; select **Custom** if you want to specify the installation directories for both PaperPort software files and desktop (scanned) files.

Click **Next** and then **Install** to begin installation of all the PaperPort files. Click **Finish** when the PaperPort SE installation is completed.

## **OmniPage SE**

Accept the default installation directory for OmniPage SE, **C:\Program Files\Scansoft\OmniPageSE**, or click **Browse** to select a different location. Click **OK** to install OmniPage SE.

## **Image Retriever**

A dialog box appears specifying that Image Retriever will be installed.

Note that after you restart your computer at the end of the installation, Image Retriever will display the **Image Retriever Settings** dialog enabling you to configure the program. Refer to “Finishing the Installation” in this document and to the **ImageRetriever.pdf** document for more information.

## **Installing the CentreWare Distribution Server Software**

Select the *CentreWare Distribution Server* component (*OmniPage SE 1.0*), then click **Yes** in the confirmation dialog. In the next screen, you must click **Yes** to accept the License Agreement and proceed with the installation.

Accept the default installation directory, or click **Browse** to select a different location. Click **OK**.

When Setup is complete, a dialog appears asking whether you want to restart your computer now or later. Please note that you must restart Windows before you can use the component. Make your selection and click **Finish**.

## **Finishing the Installation**

When the specified components are installed, complete the electronic registration by following the screen instructions.

Another dialog box appears asking if you want to restart your computer. Select **Yes**. You must restart your computer before you can successfully use the Scan to PC Desktop components or the CentreWare Distribution Server. Click **Finish**.

After your computer restarts, the **Image Retriever Settings** dialog box appears on your Windows desktop.

Use this dialog to configure the program. Image Retriever is designed to monitor a specified folder on a networked file server or local drive for incoming scanned images. In the Deluxe Edition the application can also monitor e-mail inboxes for attachments.

Refer to the document, **ImageRetriever.pdf**, for information about setting up and using Image Retriever.

# Kurzübersicht über Desktop–Scannen

Dieses Dokument enthält Anleitungen für die Installation der Software, die mit den Komponenten Desktop-Scannen und CentreWare Distribution Server-Software verknüpft ist. Dazu gehören die folgenden Komponenten:

## Clientseitige Komponenten

- PaperPort SE
- OmniPage SE
- Image Retriever

## Serverseitige Komponente

- CentreWare Distribution Server für OmniPage SE 1.0

---

**HINWEIS:** Desktop-Scannen-Anwendungen, einschließlich OmniPage, PaperPort und Image Retriever liegen in den folgenden Sprachen vor: Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch und brasilianisches Portugiesisch. Diese Anwendungen sollten mit einem Betriebssystem in der jeweiligen Sprache verwendet werden. Die Verwendung der Produkte unter Betriebssystemen in anderen als den unterstützten Sprachen wird weder empfohlen noch unterstützt.

---

Xerox Corporation  
800 Phillips Rd.  
Webster, NY 14580-9791

ScanSoft, Inc.  
9 Centennial Drive  
Peabody, MA 01944

© 2004 Xerox Corporation und ScanSoft Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Gedruckt in den U.S.A.

XEROX®, The Document Company®, das stilisierte X®, und die jeweiligen Produktnamen und Zahlen sind Marken der XEROX CORPORATION.

ScanSoft und das ScanSoft-Logo sind eingetragene Marken oder Marken von ScanSoft, Inc. in den Vereinigten Staaten von Amerika und anderen Ländern.

Andere in diesem Dokument erwähnte Produktnamen sind möglicherweise Marken der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt.

## Scan to PC Desktop installieren

Bei den meisten PCs wird das Desktop-Scannen-Installationsprogramm gestartet, wenn Sie die Installations-CD in das CD-ROM-Laufwerk einlegen.

Sollte das Installationsprogramm nicht automatisch starten, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Suchen Sie mit Hilfe von Windows Explorer die Datei **autorun.exe** auf der CD-ROM.
2. Doppelklicken Sie auf die Datei.

Unabhängig davon, wie das Installationsprogramm gestartet wird, dient der erste Installationsbildschirm der Sprachenauswahl.

Die Installations-CD enthält mehrere lokalisierte Versionen der verknüpften Software. Wählen Sie die gewünschte Sprache für Ihre Installation aus. Legen Sie im anschließend eingeblendeten Dialogfeld fest, ob Sie das Programm installieren, die CD durchsuchen oder die Website von ScanSoft besuchen möchten.

Im ersten Bildschirm können Sie festlegen, welche Softwarekomponente installiert werden soll: die Komponente Scan to PC Desktop oder Distribution Server.

Wählen Sie Scan to PC Desktop und anschließend **Programm installieren**. Ein Bildschirm wird angezeigt, in dem Sie die zu installierenden Komponenten angeben können. Aktivieren Sie für jedes Programm, das installiert werden soll, das Kontrollkästchen neben dem Programmnamen. Um Desktop-Scannen in vollem Umfang nutzen zu können, behalten Sie die Standardeinstellung am besten bei.

Klicken Sie zum Start der Installation auf **Weiter** und dann im nächsten eingeblendeten Dialogfeld auf **Ja**, wenn Sie mit dem Lizenzvertrag einverstanden sind, und um die Installation fortzusetzen.

Jede der Desktop-Scannen-Komponenten (PaperPort SE, OmniPage SE und Image Retriever) verfügt über ein eigenes Installationsprogramm; folgen Sie den jeweiligen Installationsanweisungen.

**HINWEIS:** Auf einigen Systemen wird ein Windows-Installationsprogramm zur Aktualisierung notwendiger Systemdateien gestartet, bevor das Installationsprogramm mit der Installation der Komponenten fortfährt. Nach der Installation werden Sie aufgefordert, den Computer neu zu starten. Beim Neustart von Windows wird die Installation automatisch fortgesetzt.

## Paperport SE

Klicken Sie im Startbildschirm **Willkommen** von PaperPort SE auf **Weiter**. Geben Sie dann im eingeblendeten Dialogfeld Ihren Namen und optional den Ihrer Firma ein. Klicken Sie auf **Weiter**.

Es wird empfohlen, im anschließend eingeblendeten Dialogfeld die Standardinstallation zu wählen. Wenn Sie die Installationsverzeichnisse für PaperPort SE-Softwaredateien und (gescannte) Desktop-Dateien festlegen möchten, wählen Sie **Benutzerdefiniert**.

Klicken Sie auf **Weiter** und dann auf **Installieren**, um mit der Installation der PaperPort SE-Dateien zu beginnen. Klicken Sie auf **Fertig stellen**, wenn die Installation von PaperPort SE abgeschlossen ist.

## OmniPage SE

Übernehmen Sie das Standardinstallationsverzeichnis für OmniPage Pro 12.0 Office, **C:\Programme\ScanSoft\OmniPageSE** annehmen oder alternativ dazu auf **Durchsuchen** klicken, um ein anderes Installationsverzeichnis festzulegen. Klicken Sie auf **OK**, um OmniPage SE zu installieren.

## Image Retriever

Es wird ein Dialogfeld mit der Meldung eingeblendet, dass Image Retriever installiert wird.

Bitte beachten Sie, dass nach dem Neustart des Computers, wenn die Installation abgeschlossen ist, das Dialogfeld **Einstellungen für Image Retriever** eingeblendet wird, in dem Sie das Programm konfigurieren können. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel **Die Installation beenden** und im PDF-Dokument **ImageRetriever.pdf**.



## CentreWare Distribution Server-Software installieren

Wählen Sie die CentreWare Distribution Server-Komponente (OmniPage SE 1.0) und bestätigen Sie Ihre Wahl mit **Ja**. Klicken Sie im nächsten eingblendeten Dialogfeld auf **Ja**, wenn Sie mit dem Lizenzvertrag einverstanden sind, und um die Installation fortzusetzen.

Sie können das Standardinstallationsverzeichnis übernehmen oder alternativ dazu auf **Durchsuchen** klicken, um ein anderes Installationsverzeichnis festzulegen. Klicken Sie auf **OK**.

Nach Abschluss der Installation werden Sie in einem Dialogfeld gefragt, ob Sie den Computer sofort neu starten möchten oder später. Beachten Sie bitte, dass Sie Windows neu starten müssen, um die Komponenten nutzen zu können. Wählen Sie die gewünschte Startoption und klicken Sie auf **Fertig stellen**.

## Die Installation beenden

Sobald die festgelegten Komponenten installiert sind, können Sie Ihre elektronische Registrierung abschließen, indem Sie den Bildschirmanweisungen folgen.

In dem dann angezeigten Dialogfeld werden Sie gefragt, ob Sie den Computer neu starten möchten. Klicken Sie auf **Ja**. Sie müssen den Computer neu starten, um die Komponenten von Desktop-Scannen oder das Programm CentreWare Distribution Server erfolgreich nutzen zu können. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

Nach dem Neustart wird das Dialogfeld **Einstellungen für Image Retriever** auf Ihrem Windows-Desktop angezeigt.

Legen Sie in diesem Dialogfeld die Programmeinstellungen fest. Mit Image Retriever kann ein bestimmter Ordner auf einem Netzwerkdateiserver oder lokalen Laufwerk auf eingehende gescannte Bilder überprüft werden. In der Deluxe Edition können auch E-Mail-Anhänge aus dem Posteingang überprüft werden.

Weitere Informationen über die Einrichtung und Verwendung von Image Retriever finden Sie im PDF-Dokument **ImageRetriever.pdf**.

# Guía de iniciación de Scan to PC Desktop

*Este documento brinda instrucciones para instalar el software relacionado con Scan to PC Desktop y el Software del Servidor de Distribución CentreWare. Estos componentes de software incluyen:*

## *Componentes de cliente*

- *PaperPort SE*
- *OmniPage SE*
- *Image Retriever*

## *Componente de servidor*

- *CentreWare Distribution Server para OmniPage SE 1.0*

---

**NOTA:** Los productos Scan to PC Desktop, incluidos OmniPage, PaperPort y Image Retriever, existen en inglés, francés, italiano, alemán, español y portugués brasileño. Estos productos están diseñados para funcionar con un sistema operativo debidamente configurado con el idioma correspondiente. No se recomienda ni se soporta el uso de estos productos con sistemas operativos que están configurados para un idioma distinto del correspondiente.

---

*Xerox Corporation  
800 Phillips Rd.  
Webster, NY 14580-9791*

*ScanSoft, Inc.  
9 Centennial Drive  
Peabody, MA 01944*

*© 2004 Xerox Corporation y ScanSoft Inc. Reservados todos los derechos.*

*Impreso en los Estados Unidos de América.*

*XEROX®, The Document Company®, el logotipo de la X® digitalizada, y los nombres y números de los productos Xerox mencionados en este documento son marcas comerciales de XEROX CORPORATION.*

*ScanSoft y el logotipo de ScanSoft son marcas comerciales o registradas de ScanSoft, Inc. en los Estados Unidos y en otros países.*

*Los nombres e imágenes de otros productos mencionados pueden ser marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas empresas, cuyos derechos de propiedad se reconocen.*

## **Instalación de Scan To PC Desktop**

En la mayoría de PCs, con tan sólo introducir el CD-ROM de instalación en la unidad de CD-ROM se ejecutará el programa de instalación de Scan to PC Desktop.

Sin embargo, si el programa de instalación no se ejecuta automáticamente en su equipo después de introducir el CD-ROM, haga lo siguiente:

1. Abra el Explorador de Windows para examinar el CD-ROM.
2. Haga doble clic en el programa **autorun.exe** en el CD-ROM.

De cualquier manera, la pantalla del selector de idioma será la primera pantalla que muestre el programa de instalación.

El CD-ROM de instalación incluye el software asociado en diferentes idiomas. Para empezar, seleccione el idioma que desee para la instalación. Aparecerá otro cuadro de diálogo donde podrá seleccionar si desea instalar el programa, examinar el CD o visitar el sitio web de ScanSoft.

En la primera pantalla, puede elegir el software que desee instalar: el componente Servidor de Distribución o Scan To PC Desktop.

Seleccione Scan to PC Desktop y, a continuación, **Instalar programa**. Esta acción abrirá una pantalla donde podrá especificar qué componentes desea instalar. Haga clic en los cuadros de verificación de cada elemento que desee instalar. Para obtener la funcionalidad total de Scan to PC Desktop, deje activados todos los cuadros de verificación (valor predeterminado).

Haga clic en **Siguiente** para empezar la instalación. Haga clic en **Sí** en la pantalla siguiente para aceptar el Acuerdo de licencia y seguir con la instalación.

Se ejecutará un programa de instalación individual para cada componente de Scan to PC Desktop (PaperPort SE, OmniPage SE y Image Retriever). Siga las instrucciones de instalación para cada componente.

---

**NOTA:** En algunos sistemas, antes de que el programa de instalación siga instalando componentes, se abre una instancia de Windows Installer para actualizar los archivos del sistema que haga falta. Después de que se instalan estos archivos, aparece un mensaje que le indica reiniciar el sistema. Después de que Windows se reinicia, la instalación continúa automáticamente.

---

## **PaperPort SE**

En la pantalla de bienvenida de instalación de PaperPort, haga clic en **Siguiente**. Luego, especifique su nombre y, opcionalmente, el de su compañía en el siguiente cuadro de diálogo. Haga clic en **Siguiente**.

Cuando se le indique, se recomienda especificar una instalación **Típica**; seleccione **Personalizada** si desea especificar los directorios de instalación tanto para archivos de software PaperPort como para archivos del escritorio (explorados).

Haga clic en **Siguiente** y, luego, en **Instalar** para empezar la instalación de todos los archivos PaperPort. Una vez completada la instalación de PaperPort SE, haga clic en **Finalizar**.

## **OmniPage SE**

Acepte el directorio de instalación predeterminado para OmniPage SE, **C:\Archivos de programa\Scansoft\OmniPageSE**, o haga clic en **Examinar** para seleccionar otra localización. Haga clic en **Aceptar** para instalar OmniPage SE.

## **Image Retriever**

Aparecerá un cuadro de diálogo indicando que se instalará Image Retriever.

Tenga en cuenta que al finalizar la instalación, luego de reiniciar el equipo, Image Retriever mostrará el cuadro de diálogo **Configuración de Image Retriever**, que le permitirá configurar el programa. Consulte “Finalizar la instalación” en este documento, así como el documento **ImageRetriever.pdf**, para obtener más información.

## **Instalación del Software del Servidor de Distribución CentreWare**

Seleccione el componente *Servidor de Distribución CentreWare (OmniPage SE 1.0)* y, a continuación, haga clic en **Sí** en el cuadro de diálogo de confirmación. Haga clic en **Sí** en la pantalla siguiente para aceptar el Acuerdo de licencia y seguir con la instalación.

Acepte el directorio de instalación predeterminado o haga clic en **Examinar** para seleccionar otra ubicación. Haga clic en **Aceptar**.

Una vez finalizada la instalación, aparecerá un cuadro de diálogo preguntándole si desea reiniciar el equipo en ese momento o más tarde. Tenga en cuenta que para poder utilizar el componente, deberá reiniciar Windows. Realice su selección y haga clic en **Finalizar**.

## **Finalizar la instalación**

Una vez instalados los componentes especificados, complete el registro electrónico siguiendo las instrucciones en pantalla.

Aparecerá otro cuadro de diálogo que le preguntará si desea reiniciar el equipo. Seleccione **Sí**. Deberá reiniciar el equipo para que los componentes de *Scan to PC Desktop* o el *Servidor de Distribución CentreWare* funcionen correctamente. Haga clic en **Finalizar**.

Una vez reiniciado el equipo, aparecerá el cuadro de diálogo **Configuración de Image Retriever** en el escritorio de Windows.

Utilice este cuadro de diálogo para configurar el programa. *Image Retriever* ha sido diseñado para supervisar una carpeta especificada en un servidor de archivos en red o en una unidad local en busca de imágenes digitalizadas entrantes. En la edición de lujo, la aplicación también puede supervisar bandejas de entrada de correo electrónico en busca de archivos adjuntos.

Para obtener información acerca de cómo instalar y utilizar *Image Retriever*, consulte el archivo **ImageRetriever.pdf**.

## Mise en route avec Scan to PC Desktop

Ce document contient des instructions relatives à l'installation du logiciel associé à Scan to PC Desktop et au programme Serveur de distribution CentreWare, soit:

### Modules "côté client"

- PaperPort SE
- OmniPage SE
- Image Retriever

### Module "côté serveur"

- CentreWare Distribution Server pour OmniPage SE 1.0

---

**REMARQUE:** Les applications de Scan to PC Desktop, y compris OmniPage, PaperPort et Image Retriever existent en anglais, français, italien, allemand, espagnol et portugais brésilien. Elles sont conçues pour fonctionner avec un système d'exploitation configuré correctement pour la langue correspondante. Il n'est pas recommandé d'utiliser ces applications avec des systèmes d'exploitation configurés pour des langues non prises en charge.

---

Xerox Corporation  
800 Phillips Rd.  
Webster, NY 14580-9791

ScanSoft, Inc.  
9 Centennial Drive  
Peabody, MA 01944

© 2004 Xerox Corporation et ScanSoft Inc. Tous droits réservés.

Imprimé aux Etats-Unis.

XEROX®, The Document Company®, le X® stylisé, et les noms et numéros de produits mentionnés dans ce document sont des marques de XEROX CORPORATION.

ScanSoft et le logo Scansoft sont des marques ou des marques déposées de ScanSoft, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Les noms et images d'autres produits utilisés dans ce document peuvent être des marques ou des marques déposées de leurs sociétés respectives et sont reconnus comme tels par la présente mention.

## Installer Scan to PC Desktop

Sur la plupart des PC, le simple fait d'insérer le CD-ROM d'installation dans son lecteur suffit à lancer le module d'installation de Scan to PC Desktop. Si ce n'est pas le cas pour votre PC, procédez comme suit :

1. Dans une fenêtre d'Explorateur, affichez le contenu du CD-ROM.
2. Double-cliquez sur le fichier **autorun.exe**.

L'écran de sélection de langue apparaît.

Le CD-ROM d'installation contient les différents logiciels dans les langues ci-dessus. Lorsque vous cliquez sur la langue de votre choix, la boîte de dialogue ci-dessous apparaît pour vous permettre d'installer le programme, de parcourir le CD ou de visiter le site Web de ScanSoft.

Le premier écran vous permet de sélectionner les logiciels que vous souhaitez installer : le programme Scan To PC Desktop ou le module Serveur de distribution.

Sélectionnez Scan to PC Desktop, puis sélectionnez **Installer le programme** pour afficher un écran vous permettant de spécifier les modules que vous souhaitez installer. Cochez la case des modules à installer. Pour bénéficier de toutes les fonctions de Scan to PC Desktop, laissez toutes les cases cochées (valeur par défaut).

Cliquez sur **Suivant** pour commencer l'installation. Dans l'écran suivant, vous devez cliquer sur **Oui** pour accepter le contrat de licence et poursuivre l'installation.

Le programme d'installation de chacun des modules Scan to PC Desktop (PaperPort SE, OmniPage SE et Image Retriever) est lancé. Suivez les instructions d'installation pour chaque module.

---

**REMARQUE:** Sur certains systèmes, avant que le programme d'installation ne poursuive l'installation des modules, un programme d'installation Windows s'exécute pour effectuer la mise à jour des fichiers système nécessaires. Une fois ces fichiers installés, un message vous invite à relancer le système. Au redémarrage de Windows, l'installation se poursuit automatiquement.

---

## PaperPort SE

Dans l'écran de bienvenue à l'installation de PaperPort, cliquez sur **Suivant**. Indiquez ensuite votre nom et éventuellement celui de votre société dans la boîte de dialogue suivante. Cliquez sur **Suivant**.

À l'invite, il vous est recommandé de spécifier une installation **typique** ; sélectionnez **Personnalisée** si vous souhaitez spécifier les dossiers d'installation pour les fichiers du logiciel PaperPort et les fichiers (numérisés) du bureau.

Cliquez sur **Suivant** puis sur **Installer** pour commencer l'installation de tous les fichiers PaperPort. Cliquez sur **Terminer** lorsque l'installation de PaperPort SE est achevée.

## OmniPage SE

Acceptez le dossier d'installation par défaut d'OmniPage SE, soit **C:\Program Files\ScanSoft\OmniPage SE**, ou cliquez sur **Parcourir** pour sélectionner un autre emplacement. Cliquez sur **OK** pour installer OmniPage SE.

## Image Retriever

Une boîte de dialogue annonçant l'installation de Image Retriever apparaît.

Veuillez noter que lorsque vous redémarrerez votre ordinateur à la fin de l'installation, Image Retriever affichera la boîte de dialogue **Réglages de Image Retriever**, vous permettant de configurer le logiciel. Pour plus de détails, reportez-vous à la section "Après l'installation" de la présente notice ainsi qu'au document **ImageRetriever.pdf**.



## **Installation du programme Serveur de distribution CentreWare**

Sélectionnez le module CentreWare Distribution Server (OmniPage SE 1.0), puis cliquez sur **Oui** dans la boîte de dialogue de confirmation. Dans l'écran suivant, vous devez cliquer sur **Oui** pour accepter le contrat de licence et poursuivre l'installation.

Acceptez le dossier d'installation par défaut, ou cliquez sur **Parcourir** pour sélectionner un emplacement différent. Cliquez sur **OK**.

Une fois l'installation terminée, une boîte de dialogue apparaît à l'écran, vous demandant si vous souhaitez redémarrer votre ordinateur maintenant ou ultérieurement. Veuillez noter que vous devez redémarrer Windows avant de pouvoir utiliser ce module. Sélectionnez l'option de votre choix et cliquez sur **Terminer**.

## **Après l'installation**

Lorsque les composants requis sont installés, remplissez l'inscription électronique en suivant les instructions affichées.

Une boîte de dialogue apparaît et vous demande si vous souhaitez redémarrer l'ordinateur. Cliquez sur **Oui**. Vous devez redémarrer votre ordinateur avant de pouvoir utiliser les modules Scan to PC Desktop ou le programme Serveur de distribution CentreWare. Cliquez sur **Terminer**.

Lorsque vous redémarrez votre ordinateur, la boîte de dialogue **Réglages de Image Retriever** s'ouvre sur votre bureau Windows.

Utilisez cette boîte de dialogue pour configurer le programme. Image Retriever est conçu pour surveiller l'enregistrement d'images numérisées dans un dossier spécifique, sur un lecteur local ou un serveur de fichiers en réseau. Dans sa version Deluxe, cette application permet également de surveiller l'arrivée de fichiers joints dans les boîtes de réception de courrier électronique.

Pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation de Image Retriever, reportez-vous au document **ImageRetriever.pdf**.

## **Introduzione a Scan to PC Desktop**

*Il presente documento contiene le istruzioni per l'installazione del software associato a Scan to PC Desktop e al software server di distribuzione CentreWare. I componenti di questo software sono:*

### *Componenti client*

- *PaperPort SE*
- *OmniPage SE*
- *Image Retriever*

### *Componente server*

- *CentreWare Distribution Server per OmniPage SE 1.0*

---

**NOTA:** i prodotti software Scan to PC Desktop, tra cui OmniPage, PaperPort e Image Retriever sono disponibili nelle seguenti lingue: inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo e portoghese (brasiliiano). Questi prodotti software sono stati creati per funzionare con un sistema operativo configurato con la lingua corrispondente: ne è pertanto sconsigliato l'utilizzo con sistemi operativi configurati con altre lingue.

---

*Xerox Corporation  
800 Phillips Rd.  
Webster, NY 14580-9791*

*ScanSoft, Inc.  
9 Centennial Drive  
Peabody, MA 01944*

*© 2004 Xerox Corporation e ScanSoft Inc. Tutti i diritti riservati.*

*Stampato negli USA.*

*XEROX®, The Document Company®, il logo della X® stilizzata, e i nomi e numeri dei prodotti citati sono marchi di XEROX CORPORATION.*

*ScanSoft e il logo Scansoft sono marchi o marchi registrati di ScanSoft, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.*

*Si riconoscono anche i marchi o i marchi registrati di altre società citati in questa guida.*

## **Installazione di Scan To PC Desktop**

*Nella maggior parte dei PC, il semplice inserimento del CD-ROM di installazione avvia l'installazione di Scan to PC Desktop.*

*Tuttavia, se l'installazione non si avvia automaticamente dopo aver inserito il CD-ROM, agire come segue:*

- 1. Usare Gestione risorse di Windows per sfogliare il CD-ROM.*
- 2. Fare doppio clic sul programma **autorun.exe** sul CD-ROM.*

*In entrambi i casi, lo schermo di scelta della lingua è il primo ad essere visualizzato dal programma di installazione.*

*Il CD-ROM di installazione contiene versioni del software associato in varie lingue. Per iniziare l'installazione, scegliere la lingua appropriata. Compare una seconda finestra di dialogo che consente di installare il programma, sfogliare il CD o visitare il sito Web di ScanSoft.*

*Nella prima schermata è possibile scegliere il software da installare: Scan To PC Desktop o il componente server di distribuzione.*

*Selezionare Scan to PC Desktop, quindi **Installa programma** per visualizzare la schermata che consente di specificare i componenti da installare. Fare clic sulle caselle di controllo dei componenti da installare. Per disporre della funzionalità completa di Scan to PC Desktop, lasciare tutte le caselle di controllo abilitate (condizione predefinita).*

*Fare clic su **Avanti** per avviare l'installazione. Nello schermo successivo, è necessario fare clic su **Si** per accettare l'accordo di licenza e procedere con l'installazione.*

*Viene avviato un programma di installazione separato per ciascun componente di Scan to PC Desktop, ossia PaperPort SE, OmniPage SE e Image Retriever. Seguire le istruzioni di installazione per ciascun componente.*

---

**NOTA:** su alcuni sistemi, prima che il programma di installazione proceda con l'installazione dei componenti, viene avviato Windows Installer che aggiorna i file di sistema necessari. Dopo l'installazione di tali file viene visualizzato un messaggio che chiede di riavviare il sistema. L'installazione riprende automaticamente al riavvio di Windows.

---

## PaperPort SE

Sul primo schermo di installazione di PaperPort, fare clic su **Avanti**. Digitare quindi il proprio nome e, facoltativamente, quello della propria azienda nella finestra di dialogo visualizzata. Fare clic su **Avanti**.

Quando viene chiesto, si consiglia di selezionare l'installazione **Tipica**; selezionare quella **Personalizzata** se si desidera specificare le cartelle di installazione sia per i file del software PaperPort sia per i file del desktop (acquisiti con lo scanner).

Fare clic su **Avanti** e quindi su **Installa** per iniziare l'installazione di tutti i file di PaperPort. Al termine dell'installazione di PaperPort SE fare clic su **Fine**.

## OmniPage SE

Accettare la cartella d'installazione predefinita per OmniPage SE, **C:\Programmi\Scansoft\OmnipageSE** o fare clic su **Sfoggia** per selezionare una directory diversa. Fare clic su **OK** per installare OmniPage SE.

## Image Retriever

Viene visualizzata una finestra di dialogo che avvisa che Image Retriever verrà installato.

Quando al termine dell'installazione si riavvia il computer, viene visualizzata la finestra di dialogo **Impostazioni di Image Retriever**, che consente di configurare il programma. Consultare la sezione "Completamento dell'installazione" del presente documento e il file **ImageRetriever.pdf** per ottenere ulteriori informazioni.

## **Installazione del software server di distribuzione CentreWare**

Selezionare il componente server di distribuzione CentreWare (OmniPage SE 1.0), quindi fare clic su **Sì** nella finestra di dialogo di conferma. Nello schermo successivo, è necessario fare clic su **Sì** per accettare l'accordo di licenza e procedere con l'installazione.

Accettare la cartella d'installazione predefinita, o fare clic su **Sfogliare** per selezionarne una diversa. Fare clic su **OK**.

Al termine dell'installazione viene visualizzata una finestra di dialogo che consente di riavviare il computer immediatamente o in un secondo momento. Prima di poter usare il componente, è comunque necessario riavviare Windows. Effettuare la selezione e fare clic su **Fine**.

## **Completamento dell'installazione**

Quando i componenti specificati sono stati installati, completare la registrazione elettronica del prodotto attenendosi alle istruzioni visualizzate.

Viene visualizzata un'altra finestra di dialogo che chiede se si vuole riavviare il computer. Fare clic su **Sì**. Per garantire il corretto funzionamento dei componenti Scan to PC Desktop e del server di distribuzione CentreWare è necessario riavviare il computer. Fare clic su **Fine**.

Dopo aver riavviato il computer, sul desktop di Windows viene visualizzata la finestra di dialogo **Impostazioni di Image Retriever**.

Questa finestra di dialogo consente di configurare il programma. Image Retriever è progettato per monitorare una specifica cartella su un file server in rete o su un'unità locale, cartella nella quale confluiscono immagini acquisite mediante scanner. Nell'edizione Deluxe l'applicazione può inoltre monitorare gli allegati della posta in arrivo.

Per ulteriori informazioni sull'impostazione e sull'uso di Image Retriever, consultare il documento **ImageRetriever.pdf**.

# Introdução ao Scan to PC Desktop

*Este documento fornece instruções para a instalação do software associado ao Scan to PC Desktop e ao Servidor de Distribuição CentreWare. Os componentes do software incluem:*

## *Componentes cliente*

- *PaperPort SE*
- *OmniPage SE*
- *Image Retriever*

## *Componente servidor*

- *CentreWare Distribution Server para OmniPage SE 1.0*

---

**NOTA:** Os produtos Scan to PC Desktop (Digitalizar para a área de trabalho do PC), incluindo o OmniPage, PaperPort e Image Retriever foram traduzidos para inglês, francês, italiano, alemão, espanhol e português do Brasil. Esses produtos foram projetados para funcionarem com um sistema operacional que esteja configurado adequadamente com o idioma correspondente. O uso desses produtos com sistemas operacionais que estejam configurados com idiomas não-suportados não é recomendado ou suportado.

---

*Xerox Corporation  
800 Phillips Rd.  
Webster, NY 14580-9791*

*ScanSoft, Inc.  
9 Centennial Drive  
Peabody, MA 01944*

*© 2004 Xerox Corporation e ScanSoft Inc. Todos os direitos reservados*

*Impresso nos E.U.A.*

*XEROX®, The Document Company®, o X® estilizado, e os nomes e números identificadores de produtos são marcas da XEROX CORPORATION.*

*ScanSoft e o logotipo da Scansoft são marcas comerciais ou marcas registradas da ScanSoft, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.*

*Outros nomes de produtos e imagens usados neste guia podem ser marcas ou marcas registradas de suas respectivas empresas, e são aqui reconhecidos.*

## Instalação do Scan To PC Desktop

Na maioria dos PCs, a simples inserção do CD-ROM de instalação na unidade de leitura aciona o instalador do Scan to PC Desktop.

Contudo, se o instalador não é executado automaticamente em seu PC após a inserção do CD-ROM, adote o seguinte procedimento:

1. Use o Windows Explorer para examinar o conteúdo do CD-ROM.
2. Clique duas vezes no programa **autorun.exe** no CD-ROM.

Em ambos os casos, a tela de seleção de idioma é a primeira a ser exibida pelo instalador:

O CD-ROM de instalação contém várias versões localizadas do software associado. O primeiro passo é selecionar o idioma apropriado para a sua instalação. Isto gera a exibição de outra caixa de diálogo, permitindo a instalação do programa, a navegação pelo CD ou visitar o site da ScanSoft.

Na primeira tela, você pode optar por qual software deseja instalar: o componente Scan To PC Desktop ou Servidor de Distribuição.

Selecione Scan to PC Desktop e, em seguida, **Instalar programa**, para exibir uma tela que permite especificar os componentes a serem instalados. Deixe **ativadas** as caixas de seleção de todos os itens a serem instalados. Para obter acesso a todas as funções do Scan to PC Desktop, deixe **marcadas** as caixas de seleção de todos os itens (configuração padrão).

Clique em **Avançar** para iniciar a instalação. Na tela seguinte clique em **Sim** para aceitar os termos do Acordo de Licenciamento e continue a instalação.

Um programa de instalação em separado para cada componente do Scan to PC Desktop (PaperPort SE, Image Retriever e OmniPage SE) é executado. Siga as respectivas instruções de instalação para cada componente.

---

**NOTA:** em alguns sistemas, antes do programa de instalação continuar a instalar o componente, um aplicativo do Windows Installer será iniciado para atualizar os arquivos de sistema necessários. Depois que estes arquivos estiverem instalados, uma mensagem aparece solicitando a reinicialização do sistema. Quando o Windows reinicializa, a instalação continua automaticamente.

---

## **PaperPort SE**

Na tela de boas-vindas da instalação do PaperPort, clique em **Avançar**. Depois especifique seu nome e, opcionalmente, o nome de sua empresa na caixa de diálogo. Clique em **Avançar**.

Quando solicitado, recomenda-se a especificação da instalação **Padrão**. Selecione **Personalizada** se desejar especificar os diretórios para os arquivos de software e da área de trabalho (digitalizados) do PaperPort.

Clique em **Avançar** e depois em **Instalar** para iniciar a instalação de todos os arquivos do PaperPort. Clique em **Concluir** quando a instalação do PaperPort SE estiver encerrada.

## **OmniPage SE**

Aceite o diretório de instalação padrão para o OmniPage SE, **C:\Arquivos de programas\ScanSoft\OmniPageSE**, ou clique em **Procurar** para selecionar um lugar diferente. Clique em **OK** para instalar o OmniPage SE.

## **Image Retriever**

É exibida uma caixa de diálogo informando que o Image Retriever será instalado.

Observe que após reiniciar o computador ao final da instalação, o Image Retriever exibirá a caixa de diálogo **Definições do Image Retriever** que permite a configuração do programa. Leia a seção “Fim da Instalação” neste documento e o **ImageRetriever.pdf** para mais informações.



## **Instalação do Software do Servidor de Distribuição CentreWare**

Selecione o componente *Servidor de Distribuição CentreWare (OmniPage SE 1.0)* e, em seguida, clique em **Sim** na caixa de diálogo de confirmação. Na tela seguinte clique em **Sim** para aceitar os termos do Acordo de Licenciamento e continue a instalação.

Aceite o diretório de instalação padrão ou clique em **Procurar** para selecionar um local diferente. Clique em **OK**.

Ao término da instalação, será exibida uma caixa de diálogo perguntando se você deseja reiniciar o computador imediatamente ou mais tarde. Observe que será necessário reiniciar o Windows antes de utilizar o componente. Faça a sua seleção e clique em **Concluir**.

## **Fim da instalação**

Quando os componente(s) específicos estiverem instalados, complete o registro eletrônico seguindo as instruções na tela.

Outra caixa de diálogo aparece, perguntando se deseja reiniciar o computador. Selecione **Sim**. Você deverá reinicializar o computador antes de usar os componentes do Scan to PC Desktop ou o Servidor de Distribuição CentreWare. Clique em **Concluir**.

Após a reinicialização do computador, a caixa de diálogo **Definições do Image Retriever** será exibida na área de trabalho do Windows.

Use essa caixa de diálogo para configurar o programa. O Image Retriever foi projetado para monitorar a entrada de imagens digitalizadas em uma pasta específica de um servidor de arquivos em rede ou uma unidade local. Na Edição de Luxo, o aplicativo também pode monitorar o recebimento de anexos em caixas de entrada de email.

Consulte o documento **ImageRetriever.pdf** para obter informações sobre como configurar e usar o Image Retriever.