

# Xerox<sup>®</sup> ColorQube<sup>®</sup> 9301 / 9302 / 9303 Identificación del software

#### Versión 3

jALERTA! Una nueva actualización del firmware está disponible para la ColorQube 9301/9302/9303. La versión nueva cuenta con las últimas mejoras para la tecnología ConnectKey<sup>®</sup> 1.5, y puede instalarse en una máquina que ya tenga ConnectKey o en máquinas antiguas con versiones anteriores del firmware (sin ConnectKey). Debe descargar los archivos correctos que concuerden con el modelo de su máquina y con el modelo que desee obtener. Si desea obtener más información sobre ConnectKey, visite www.xerox.com/ConnectKey

### PASO 1: determine la versión actual del software del sistema

Imprima un informe de configuración en el panel frontal de la máquina así:

A. Pulse el botón Info (Información).



B. En la ficha **Machine Information** (Información de la máquina), pulse el botón **Information Pages** (Páginas de información).



- C. Seleccione Configuration Report (Informe de configuración) y pulse el botón Print (Imprimir).
  - D. Busque la **System Software Version** (Versión del software del sistema) en la sección **Common User Data** (Datos de usuario comunes).

Aultifunction Device			
Common User Data Machine Name:	dea049		
Machine Serial Number:	XNE125509	\	
System Software Version: Machine URL:	061.180.221.14702 http://		
Machine Profile Machine Name: Machine Serial Number:	dea049		
Customer Asset Tag: Service Phone Number: Customer Support Phone Number:		Xerox ColorQube 9303 Instalante Data	Configuration Report XEFOX
System Administrator: Machine Location:	System Administrator name not : machine location not set	Advice None dealers Mathem None dealers Mathem None None None Mathem None None Failuret Typics Schwarz Venner Oct. 180-2213-5522	Connective Protocols (cont.) pradiad Microsoft Networking: pradiad pall and Network 2000 Proto (base) Network PRIVID Workspoor WorksDoff TCPTIDec Ended
		Gurman Sang Gurman Sang Sanah Mangha Mangha Sanah Mangha Mangha Sanah Mangha Mangha Mangha Mangha Mangha Mangha Kang Mangha Ka	b Augurd Manname. Lander Die Kanne (1995) 10 Kanne fan (1995) 10 Kann

## ¡ALERTA! Guarde el informe de configuración como referencia hasta que se haya completado la actualización del software.

### PASO 2: determine qué procedimiento de descarga debe seguir

Utilice la tabla siguiente para acceder a las instrucciones y al archivo de descarga de acuerdo a la versión que ejecuta en este momento y al resultado que desea obtener.

Si la versión del software del sistema comienza por:	Entonces, el modelo que tiene es el:	Utilice este enlace para descargar el firmware:	
<b>071.180</b> .xxx.xxxxx o superior	Modelo de ConnectKey 9301/9302/9303	Para cargar el firmware más reciente de ConnectKey en un modelo de ConnectKey: Enlace al archivo de descarga: <u>CQ_930X_V072.18x.xxx.xxxxx</u> Enlace a las instrucciones (recomendado): <u>Actualizar_a_ConnectKey_más_reciente_V072.18x.xxx.xxxxx</u>	
<b>061</b> .180.xxx.xxxx	Modelo sin ConnectKey 9301/9302/9303	Opción 1: para cargar el firmware sin ConnectKey más reciente en un modelo sin ConnectKey:Enlace al archivo de descarga: CQ 930X V061.180.221.14709Opción 2: para actualizar el modelo sin ConnectKey al firmware más reciente de ConnectKey:Lea la información importante de más abajo sobre el procedimiento de 2 pasos antes de empezar la actualización: Actualización de 2 pasos a ConnectKey más reciente	

# Actualizar del modelo sin ConnectKey al modelo más reciente de ConnectKey (procedimiento de 2 pasos)

Si la versión del software del sistema comienza por 061.180.xxx.xxxx y desea actualizar al firmware del controlador de ConnectKey más reciente, debe completar un procedimiento de 2 pasos.

- Primero, debe completar un procedimiento de actualización especial de 061.180.xxx.xxxxx a 071.181.203.05402. El procedimiento de actualización especial requiere una unidad USB de 1 GB o superior y, por lo general, tarda 1 o 2 horas en completarse. Las instrucciones para la actualización especial pueden encontrarse en este <u>enlace</u>.
- Entonces, podrá actualizar al firmware del controlador de ConnectKey más reciente. Este procedimiento de actualización puede realizarse mediante la página Servicios de Internet de Centreware<sup>®</sup> y tarda unos 30 minutos. Las instrucciones para la actualización de este paso pueden encontrarse en este <u>enlace</u>.

Aunque no es obligatorio, también se recomienda actualizar el controlador de impresión para sacar provecho de las nuevas funciones de esta actualización del software. Haga clic <u>aquí</u> si desea obtener más información.

Si desea obtener más información sobre las funciones incluidas en la actualización, vaya a <u>www.xerox.com/ConnectKey</u>.

jALERTA! Si actualiza a un modelo de ConnectKey, no actualice a una versión de firmware sin ConnectKey sin seguir el procedimiento correcto. Póngase en contacto con Asistencia al cliente de Xerox si desea actualizar a un modelo sin ConnectKey anterior.

© 2014 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox®, Xerox con la marca figurativa® y ColorQube™ son marcas registradas de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.